

セットアップガイド

ImageCreate DBL をインストールする

ImageCreate DBL を起動する

ImageCreate DBL をアンインストールする

ImageCreate DBL をインストールする

お客様がお使いのパソコンのハードディスクにプログラムを複写し、「ImageCreate DBL」が使えるようにする作業をインストールといいます。ここでは、インストールの方法と、アプリケーションの起動の方法、また、一度インストールしたアプリケーションを削除（アンインストール）する方法を説明します。



インストールを開始する前に、必ず次の事柄を確認してください。


- 「ImageCreate DBL」が動作するために必要なファイルはすべて圧縮された形で CD-ROM に収納されていますので、下記の手順にしたがって専用プログラム（インストーラー）を使用してインストール作業を行ってください。専用のプログラムを使用しないでインストールを行った場合、動作の保証はできませんので、あらかじめご了承ください。
- 標準でインストールする場合、インストール先のハードディスクに約 80MB（メガバイト）の空き容量があるかどうか、あらかじめ確認してください。
- インストール作業中に他のアプリケーションが動作していると、正常にインストールされないことがあります。インストール作業をはじめる前に、必ず起動しているアプリケーションをすべて終了してください。
- Windows 7/Windows Vista をご使用の場合、インストール時に作成された「ImageCreate DBL」フォルダ内にあるフォルダのうち、YUBIN フォルダを除く全てのフォルダと、フォルダ内に保存されているファイルは、プログラムが最初に起動された時に、各ユーザーアカウント毎に、自動的に以下の場所にコピーされます。

●インストールを開始しましょう。

1. 「ImageCreate DBL」の CD - ROM を、CD - ROM ドライブにセットします。



次のような画面が表示されたときは、[cfsetup.exeの実行] をクリックします。



Windows7、Windows Vista の場合、[ユーザーアカウント制御] ダイアログボックスが表示されますので、「はい」または「許可」をクリックして下さい。

CD-ROM ドライブの自動実行（オートラン）の設定によっては、インストールの開始画面が表示されません。この場合は、次の操作を行って下さい。

Windows7/Windows Vista の場合

- 1 [スタート] メニューを開き、[コンピュータ] を選びます。
- 2 CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- 3 [autoplay.exe] をダブルクリックします。


Windows XP の場合

- 1 [スタート] メニューを開き、[マイコンピュータ] を選びます。
- 2 CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- 3 「autoplay.exe」をダブルクリックします。


Windows 2000 の場合

- 1 デスクトップ上にある [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
- 2 CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックします。
- 3 「autoplay.exe」をダブルクリックします。

2. ウィザードによって、インストールが開始されます。[次へ] をクリックします。




3. ソフトウェア使用許諾書が表示されます。内容を読んだら、[使用許諾契約の条項に同意します。] にチェックを入れて [次へ] をクリックします。



「ユーザ情報」入力画面が表示されますので、「ユーザ名」「所属」を入力して「このコンピュータを使用するすべてのユーザ」にチェックを入れて [次へ] をクリックします。


4. インストール先を指定する画面が表示されます。このまま [次へ] をクリックします。



必要に応じて、インストール先ディレクトリを変更してください。

5. 「セットアップタイプ」が表示されますので、[標準] にチェックをして [次へ] をクリックします。

6. 必要なファイルがインストールされると、次の画面が表示されます。これで、インストールは完了です。



すぐに「ImageCreate DBL」を起動したい場合は、「プログラムの起動」にチェックし、「完了」をクリックします。
あとで起動する場合は、そのまま [完了] をクリックします。

ImageCreate DBL を起動する

インストールが終了したら、「ImageCreate DBL」を起動しましょう。ここでは、Windows の [スタートメニュー] から起動する方法を説明します。

● 「ImageCreate DBL」を起動させましょう。

1. [スタート] をクリックします。
2. [すべてのプログラム] または [プログラム] をクリックします。
3. [ImageCreate DBL] をクリックします。
4. [ImageCreate DBL] の初期画面が表示されます。



この画面が表示されれば、正しくインストールされています。



エラーメッセージが表示される場合には、そのエラーの内容をメモして、お客様相談センターまでご連絡ください。（ユーザーズマニュアル1ページに記載しています）




操作方法につきましては、付属のCD-Rに収録されている「USER'S MANUAL」をご覧ください。「USER'S MANUAL」をご覧になるには、ADOBE READERが必要です。インストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードして、インストールを行ってください。

ImageCreate DBL をアンインストールする

「ImageCreate DBL」をハードディスクから削除したい場合には、「ImageCreate DBL」付属のアンインストーラーを使用してください。このアンインストーラーを使用しないで、インストール先のディレクトリを削除すると、ファイルはすべて削除されますが、他のさまざまな情報がパソコンに残ってしまいます。必ず、付属のアンインストーラーを使用してください。

●アンインストールを実行しましょう。

1. [スタート] をクリックします。
2. [コントロールパネル] をクリックします。
3. [プログラムのアンインストール] または [プログラムの追加と削除] をクリックします。
4. [プログラムのアンインストールまたは変更] から [ImageCreate DBL] をクリックして、[アンインストール] または [削除] をクリックします。
5. [はい] をクリックします。



Windows7,Vista の場合は、ユーザーアカウント制御が表示されますので、[はい] または [許可] をクリックしてください。

6. これで完了です。



「ImageCreate DBL」で保存したファイル、テンプレート、ユーザー登録した画像ファイルなど、お客様が作成したデータファイルは削除されません。