バージョンアップ手順

はじめに

- ・まず最初に、zipファイルから、exeファイルとbinファイルをご解凍下さい。
- スキャナーをUSBで接続してご利用されている場合はexeファイルを 使ってアップデートできます。 ケース1をご覧ください。
- スキャナーを有線LANで接続してご利用されている場合は、binファイルを使ってアップデートできます。
 ケース2をご覧ください。



手順1-1.アップデーターのコピー

 スキャナーをUSBケーブルで接続しているPCにアップデーターをコ ピーしてください。
 なお、スキャナードライバーはインストール済みである事が前提です。



手順1-2 アップデーターの実行

アップデーターを実行して、記述に従ってダイアログのボタンをクリックしてください。



手順1-3アップデート中の注意点

アップデートが開始された後は、スキャナーの電源を切ったり、ケーブルを抜く操作はしないでください。(約10分かかります。)
 故障の原因になります。



手順1-3アップデート中の注意点

• PCに表示されたメッセージに合わせて、手順1-4-1または手順1-4-2 にお進みください。

メッセージ	参照手順
しばらくお待ちください × アップデート終了後にスキャナの電源をお切りください。 アップデートには、約10分要します。 複数回再起動します。 レディーになるまでお待ちください。	1-4-1
ファームウェアのアップグレードに成功しました。 ファームウェアのアップグレードに成功しました。 スキャナの電源を切ってから、ご使用ください。 OK	1-4-2

手順1-4-1 アップデート

- 手順1-3から、アップデートが開始されるメッセージ(左下)が表示されたら、スキャナーはアップデートを開始します。
- ・アップデートには、約10分かかります。
- スキャナーは再起動しますので、パネルの表示がレディー画面もしくはメニュー画面(右下)になるまでお待ちください。
- パネルの表示がレディー画面、もしくはメニュー画面になったらアップデート完了です。

しばらくお待ちください	×	レディー画面	メニュー画面
アップデート終了後にスキャナの電源をお切りください。 アップデートには、約10分要します。 複数回再起動します。 レディーになるまでお待ちください。		スキャン可能 (USB) ▶ 1: 2: 3:	メニュー (USB) ▶手差しモード ニューファイル 本体設定
ОК]	‡ 🛇 🗉 00000	106 2 9 Fa 00000

手順1-4-2 アップデート

- 手順1-3から、アップデートが完了したメッセージ(左下)が表示されたらアップデート完了です。指示に従って、スキャナーの電源を一度切ってからご使用ください。
 (※本体パネルは右下の図のままですが、スキャナーの電源を切ってください。)
- Firmware updaterをUSB接続で適用した場合、正常にupdateが終わった後に長時間操作を行わないと、「E105」エラーが表示されることがあります。
 エラーが表示された場合は、本体を再起動してください。





※バージョンアップ後の注意事項

- ファームウエアV1.32へバージョンアップした後に、エラーメッセージ コード「J051」が表示されスキャナーが使用できない場合があります。
 (ユーザーマニュアル P122:エラーメッセージ)
- その場合は、紙検知センサーが汚れてエラーとなっていますので、紙 検知センサーを清掃してください。

(ユーザーマニュアル P93:紙検知センサーの清掃)



手順2-1. IPアドレスの確認

・DR-G2000シリーズをLANケーブルで接続し、 IPアドレスを確認してください。

ネットワーク



LAN 設定の各画面は次の順に表示されます。 ネットワーク

00000

LANI##8 ·LAN設定 タイムアウト設定

On 選択

手順2-2. Webメニューの表示

同一ネットワークに接続後、ドライバー 管理ツールからWebメニューを開く。



・User Manual P85,86参照

本機の Web メニューを表示する

- Canon imageFORMULA ドライバー設定ツールの設定画面を開き ます。(→ P.84)
- 2 [ネットワークモニター] タブをクリックします。

Het- X and the	Set	9.05688	P TFL3.
	Rep		71/948

3 一覧でスキャナーを選択してから、[プロパティ]をクリックします。 本機の Web ページが開き、ログイン画面が表示されます。



手順2-3. アップデートの実行

Webメニューのメンテナンス設定で バージョンアップを実行する。



User Manual P90参照

メンテナンス設定

Web ページ左側のメニューで [メンテナンス設定] をクリックすると、下図 のページを表示します。

このページでは、本機の初期化や、ファームウェアのアップデートを行います。



項目	内容
初期化	本機の設定情報の初期化を行います。[初期化]をクリック し、表示される画面で[はい]をクリックすると、本機の設 定を工場出荷時の状態に戻し、本機を再起動します。
バージョン アップ実行	本機のファームウェアのアップデートを行います。[パー ジョンアップ]をクリックし、表示される画面でファーム ウェアファイルを指定します。

手順2-4. アップデート完了の待機

- 本体パネルの表示が【しばらくお待ちください】
 から、【スキャン可能】、または【メニュー】になる
 まで待って下さい。
 - なお、スキャナの再起動が2回行われます。





※バージョンアップ後の注意事項

- ファームウエアV1.32へバージョンアップした後に、エラーメッセージ コード「J051」が表示されスキャナーが使用できない場合があります。
 (ユーザーマニュアル P122:エラーメッセージ)
- その場合は、紙検知センサーが汚れてエラーとなっていますので、紙 検知センサーを清掃してください。

(ユーザーマニュアル P93:紙検知センサーの清掃)