

**Canon**

# PlotWave 3000/3500

## 操作ガイド



# 著作権および商標

## 著作権

Copyright 2020 Canon Production Printing.

このマニュアルのいかなる部分も、Canon Production Printing の事前の書面による許可なしに、いかなる形態または手段であっても、電子的、手動、またはその他の方法でコピー、改変、複製、または転送することはできません。図やプリンタ出力画像はシミュレートされたものであり、各地域の市場で供給されている製品やサービスには適用されない場合があります。このマニュアルの内容は、特定の性質または仕様に関する保証としても、特定の用途への技術的性能または適合性に関する保証としても解釈しないでください。このマニュアルの内容は予告なくその時々に変更することがありますのでご了承ください。

CANON PRODUCTION PRINTING 社は、このマニュアルの内容の使用から生じる、いかなる直接的、間接的、または派生的な損害に対しても、損失または費用に対しても、一切の責任を負いません。

## 言語

イギリス英語の説明書原文。

## 商標

Canon は、Canon Inc. の登録商標です。PlotWave は、Canon Production Printing Netherlands B.V. の商標または登録商標です。

Adobe, Acrobat, PostScript および Adobe ロゴは、米国あるいは他の国における Adobe Systems Incorporated の登録商標または商標です。

Internet Explorer, Microsoft, Microsoft Edge, Windows は、米国あるいは他の国における Microsoft Corp. incorporated の登録商標または商標です。

その他のすべての商標は、それぞれの所有者の財産であることを、ここに明記します。

# 目次

## 第1章

はじめに.....	9
本書の注意事項.....	10
関連マニュアル.....	12

## 第2章

プリントシステムについて.....	15
「PlotWave 3000/3500.....	16
プリントシステムの接続.....	17
作業エリア [設置面積].....	17
電源ケーブルおよびネットワーク ケーブルの接続.....	18
プリントシステムのスイッチ オン.....	19
ハードウェア.....	20
プリンタの主なコンポーネント (前面).....	20
プリンタの主なコンポーネント (左側).....	21
プリンタの主なコンポーネント (背面).....	22
用紙引き出し.....	23
ClearConnect 操作パネル.....	24
スキャナのコンポーネント (オプション).....	26
排紙先.....	28
Scanner Professional (オプション).....	30
耐震対策.....	31
ClearConnect 操作パネルのワークフロー .....	32
ホーム画面.....	32
ジョブ キューおよびシステム メニュー.....	34
プリセット、テンプレート、および詳細設定.....	36
ジョブのプレビュー.....	38
クラウド.....	39

## 第3章

WebTools Express を使用したワークフローの定義.....	41
ご使用にあたって.....	42
WebTools Express.....	42
WebTools Express 用に別の言語を設定する.....	43
ユーザーの役割および権限.....	44
アクセス管理.....	45
権限のあるユーザーとしてログインする.....	46
セッション後にログアウトする.....	47
権限のあるユーザーのパスワード、またはパスワードの暗号化キーを変更する.....	48
システムモニタ.....	49
システムを再起動またはシャットダウンする.....	51
デフォルトの定義.....	52
WebTools Express のデフォルト設定について.....	52
設定を編集するには.....	53
設定を表示して確認.....	54
設定をファイルに保存.....	55
ファイルから設定を読み込み.....	56
工場出荷時のデフォルトを復元.....	57
プリントジョブのデフォルト設定の指定.....	58

---

コピー ジョブのデフォルト設定の指定.....	61
スキャン ジョブのデフォルト設定の指定.....	62
Smart Inbox 設定の設定.....	63
Smart Inbox およびキューの概念.....	63
「Jobs (ジョブ)」タブの「Smart Inbox」.....	64
Smart Inbox を作成して開く Smart Inbox.....	66
Smart Inbox を閉じるか削除します。.....	69
ジョブの状態.....	70
ジョブ管理設定の構成.....	71
ネットワークおよびセキュリティ設定の構成.....	72
WebTools Express のネットワーク設定の構成.....	72
Microsoft Internet Explorer 用のセキュリティ設定を設定する.....	73
Mozilla Firefox 用のセキュリティ設定を設定する.....	74
Google Chrome 用のセキュリティ設定を設定する.....	75
Microsoft Edge 用のセキュリティ設定を設定する.....	76
リンク速度およびデュプレックス モードの設定.....	77
ユーザー認証の有効化.....	78
アクセス コントロールの有効化.....	79
IPsec を有効にする.....	80
アクセス コントロールと IPsec の設定.....	81
電子断裁機能の有効化または無効化.....	82
電子断裁アルゴリズムの選択.....	83
上書きパスの回数の指定.....	84
リモート セキュリティ.....	85
証明書リクエストを生成する.....	86
CA 署名の証明書のインポート: ルート証明書のインポート.....	87
CA 署名の証明書のインポート: 中間証明書のインポート.....	88
CA 署名の証明書のインポート.....	89
CA 署名の証明書のインポート: ルート証明書のチェックおよびインポート.....	90
証明書認証に関する情報を見つける.....	91
プリセットおよびスタンプの指定.....	92
プリセットについて知っておくべきこと.....	92
デフォルトのコピー プリセットの設定.....	93
カスタムのコピー プリセットの構成.....	94
デフォルトのプリント プリセットの設定.....	95
カスタムのプリント プリセットの構成.....	96
操作パネルでのカスタムのプリセットの使用.....	97
スタンプの作成.....	98
テンプレートの設定.....	99
スキャン テンプレート.....	99
新規テンプレートの作成.....	100
すべてのテンプレートの削除.....	101
テンプレートのインポート.....	102
テンプレートのエクスポート.....	103
テンプレートの工場出荷時のデフォルトの復元.....	104
スキャン テンプレートを有効または無効にする.....	105
場所の設定.....	106
場所の設定.....	106
USB の有効化または無効化.....	107
ホーム フォルダの有効化および編集.....	108
PlanWell Collaborate の有効化 (オプション).....	109
外部の場所の作成.....	110
デフォルトの外部の場所の設定.....	112
デフォルトのプリント保存先を設定.....	113
FTP での外部の場所の作成に関するトラブルシューティング (エラー メッセージの表示後).....	114
SMB での外部の場所の作成に関するトラブルシューティング (エラー メッセージの表示後).....	117
WebDAV での外部の場所の作成に関するトラブルシューティング (エラー メッセージの表示後).....	119
プリンタ設定の構成.....	120
地域設定の指定.....	120
ユーザー セッション タイムアウトの設定.....	121

---

作業時間の設定.....	122
スリープ モードの設定.....	123
用紙要求タイムアウトの設定.....	124
用紙の種類の構成.....	125
用紙サイズの構成.....	126
ペン設定の構成.....	127
プリント品質およびプリント生産性の最適化.....	128
PDF の透明の平板化の設定.....	128
PDF のワイプアウト修正の設定.....	129
PDF の刷り重ねの設定.....	130
ロング プロット モードの設定.....	131
自動ロール切り替えの設定.....	132
スプールしきい値の設定.....	133
回転モードを設定する.....	134
アライメント モードを設定する.....	135
モバイル プリントおよびスキャンの構成.....	136
Publisher Express.....	136
モバイル接続用の WebTools Express 設定の指定.....	138
クイックレスポンスカードを生成します.....	139
モバイル デバイスを Publisher Express に接続する.....	140

## 第4章

プリントシステムの使用.....	141
原稿を挿入する方法.....	142
原稿を自動挿入するには.....	143
プリント ジョブ - ジョブ送信ツール.....	144
Publisher Express を使用してプリント ジョブを送信する.....	144
Smart Inbox を使用してプリント ジョブを送信する.....	146
Publisher Select 3 を使用してプリント ジョブを送信する.....	147
Driver Select for Microsoft® Windows® を使用してプリント ジョブを送信する.....	149
Driver Express for Adobe® Postscript® 3™を使用してプリント ジョブを送信する.....	151
Publisher Mobile を使用してプリント ジョブを送信する.....	152
モバイル デバイスからのプリント.....	154
FTP を使用してプリント ジョブを送信する.....	156
LPR を使用してプリント ジョブを送信する.....	157
ホーム フォルダを使用してプリント ジョブを送信する.....	158
クラウドを使用してプリント ジョブを送信する.....	159
プリント ジョブ送信のトラブルシューティング.....	160
プリント ジョブ.....	161
デフォルトのプリント ジョブを実行する.....	161
ダイレクト プリント.....	163
USB キーからのプリント.....	164
操作パネルでのプリント プリセット.....	165
プリント ジョブのための詳細設定.....	166
コピー ジョブ.....	171
デフォルトのコピー ジョブを実行する.....	171
操作パネルでのコピー プリセット.....	172
コピー ジョブのイメージ プリセット.....	173
コピー ジョブの詳細設定.....	174
コピー ジョブの推奨設定.....	182
原稿の種類.....	183
ハーフ サイズ コピーを作成する.....	184
コピーを作成して余白を追加する.....	185
コピーを作成して余白を削除する.....	186
原稿の特定の領域のコピーを作成する.....	187
コピーを作成して原稿の特定の領域を削除する.....	188
コピーを作成して別のサイズにスケールする.....	189
濃い原稿のコピーの作成(青焼き).....	190
強調表示されたカラーが含まれた原稿のコピーの作成.....	191

---

カット紙へのコピーの作成.....	192
スタンプ付きのコピーを作成する.....	193
セットごとのコピー.....	194
スキャンジョブ.....	195
デフォルトのスキャンジョブを実行する .....	195
操作パネルでのスキャンテンプレート.....	196
スキャンジョブの詳細設定.....	197
スキャンジョブの推奨設定.....	203
原稿の種類.....	205
ファイルの種類.....	207
USB キーへのスキャン.....	209
ホーム フォルダへのスキャン.....	210
モバイル デバイスにスキャン済みドキュメントを保存する.....	211
アクティブなジョブの一時停止、再開または停止.....	212
システム設定のクリア.....	213
<b>第5章</b>	
<b>  プリントシステムのメンテナンス.....</b>	<b>215</b>
システムの更新.....	216
操作パネルでのシステム ソフトウェアの更新.....	216
WebTools Express でのシステム ソフトウェアの更新.....	217
WebTools Express へのシステム セキュリティ パッチのインストール.....	218
プリントシステムの移動.....	219
プリントシステムのスイッチをオフにする.....	219
ネットワーク ケーブルおよび電源ケーブルの取り外し.....	221
プリントシステムの移動および再調整.....	222
電源ケーブルおよびネットワーク ケーブルの接続.....	228
プリントシステムのスイッチ オン.....	229
用紙の交換.....	230
ロール紙の取り外し.....	230
ロール紙をパッケージから取り出す.....	233
ロール紙の装着.....	235
ロール紙の装着 (位置 2).....	239
用紙の種類.....	243
用紙サイズ.....	245
トナーの補充.....	247
トナーの補充.....	247
残余トナー コンテナの交換.....	250
スキャナのメンテナンス.....	252
スキャナのクリーニング.....	252
スキャナの調整.....	255
<b>第6章</b>	
<b>  ライセンス管理.....</b>	<b>257</b>
ライセンス管理について.....	258
ライセンスを確認する.....	259
現在アクティブなライセンスの保存.....	260
新しいライセンス ファイルの取得.....	261
新しいライセンスをアクティベート.....	262
<b>第7章</b>	
<b>  アカウント管理.....</b>	<b>263</b>
Account Center の概要.....	264
Océ Account Console ®.....	265
Océ Account Console について.....	265
Océ Account Console の概要.....	266
WebTools Express でのアカウント管理の有効化.....	268
アカウント ワークフロー.....	270

---

---

プリンタでのワークフロー.....	270
<b>第8章</b>	
<b>問題の解決.....</b>	<b>271</b>
ジョブに関する問題を解決するには.....	272
スキャナで原稿の詰まりを解消するには.....	273
ヒーター セクションの紙詰まりを取り除く.....	274
用紙バイパス セクションの紙詰まりを取り除く.....	276
ロール フィード セクションの紙詰まりを取り除くには.....	278
イベント メッセージ.....	279
デモ プリントの作成.....	282
テスト プリントの作成.....	283
プリント濃度チャートをプリントする.....	284
漏電ブレーカーの確認.....	285
<b>第9章</b>	
<b>サポート.....</b>	<b>287</b>
カウンタ履歴.....	288
エラーの場合の設定.....	289
監査ログ.....	290
リモート サービス: プロキシの設定.....	291
リモート サービス: 接続の確認.....	292
リモート サービス: リモート アシスタンスの許可.....	293
リモート サービス: ログ ファイルのダウンロード.....	294
製品のダウンロードとサポート.....	295



# 第1章

## はじめに

# 本書の注意事項

## タイプグラフィー

本書では、ユーザーインターフェイスの一部要素を次のタイプグラフィーを使用して示しています。

タイプグラフィー	で表す内容
[括弧間のテキスト]	ボタン、タイル、設定、値、その他のユーザーインターフェイスのオプションの名前
<かぎ括弧間のテキスト>	<ul style="list-style-type: none"> <li>キーボードのキーの名前</li> <li>次の変数名: コンテキストによって異なるアイテム</li> </ul>
Courier フォントで表示されるテキスト	<ul style="list-style-type: none"> <li>ファイルパス</li> <li>コマンドプロンプトのコメント</li> </ul>
[menucascade]→[で表示される]→[テキスト]	固定順序で使用されるオプションの名前

## 安全に関する記号

本製品を使用する前に、製品に付属する安全情報をご確認ください。安全情報については、"<http://downloads.cpp.canon>"を参照してください。また、製品に記載されている警告や手順に必ず従ってください。

本書では、次の安全に関する記号を使用して、危険と予防策について説明しています。

マーク	記号の種類	で表す内容
	警告	取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。
	注意	<p>取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。</p> <p>この表示は、特殊な注意記号を持つ危険と関連する場合があります。「高温面」、「感電」、「可動部」、「レーザー光」の注意は、次のように表示されます。</p>
	注意	<p><b>高温面</b></p> <p>取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。</p>
	注意	<p><b>感電</b></p> <p>取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。</p>
	注意	<p><b>可動部</b></p> <p>取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。</p>

マーク	記号の種類	で表す内容
	注意	<b>レーザー光</b> 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。
	重要	操作上の要件または制限を示します。機器、ソフトウェア、データ、用紙、または資産の損傷を防ぐために、これらの項目を必ずお読みください。
	メモ	操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

### 身体保護に関する記号

本書では、次の身体保護に関する記号を使用して、特定の作業や行動を実行する前に身体保護が重要なことを示します。

マーク	記号の種類	で表す内容
	重要	<b>手の保護</b> この仕事や作業を行うときは、指示された種類の手袋を着用してください。
	重要	<b>目の保護</b> この仕事や作業を行うときは、指示された種類の目の保護具を用いてください。
	重要	<b>身体の保護</b> この仕事や作業を行うときは、指示された種類の身体の保護具を着用してください。
	重要	<b>足の保護</b> この仕事や作業を行うときは、指示された種類の足の安全具を着用してください。

# 関連マニュアル

## はじめに

本書は、マニュアルセットの一部です。次の表に、関連マニュアルの概要を示します。



### メモ

最新のマニュアルについては、インターネットでダウンロードページをご覧になり、プリンタに関するすべての情報を入手してください。

## 使用可能なマニュアル

マニュアル	提供場所
ユーザー マニュアル - 操作ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>ダウンロード Web サイトの製品名の下にあります (<a href="http://downloads.cpp.canon">http://downloads.cpp.canon</a>)。</li> </ul> <p>多言語の PDF ファイル型式</p>
オンライン ヘルプ - WebTools Express	<ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションからアクセス可能</li> </ul> <p>多言語で利用可能</p>
ユーザー マニュアル - 安全ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>ダウンロード Web サイトの製品名の下にあります (<a href="http://downloads.cpp.canon">http://downloads.cpp.canon</a>)。</li> </ul> <p>多言語の PDF ファイル型式</p>
ColorWave-Plotwave Connectivity Manual for Windows - Administration guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>ダウンロード Web サイトの製品名の下にあります (<a href="http://downloads.cpp.canon">http://downloads.cpp.canon</a>)。</li> </ul> <p>英語の PDF ファイルで提供しております。</p>
PlotWave-ColorWave Systems Security - Administration guide	<ul style="list-style-type: none"> <li>ダウンロード Web サイトの製品名の下にあります (<a href="http://downloads.cpp.canon">http://downloads.cpp.canon</a>)。</li> </ul> <p>英語の PDF ファイルで提供しております。</p>

## 使用可能なマニュアル Driver Select for Microsoft® Windows®

マニュアル	提供場所
ユーザー ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>ダウンロード Web サイトの製品名の下にあります (<a href="http://downloads.cpp.canon">http://downloads.cpp.canon</a>)。</li> </ul> <p>PDF ファイルを各言語で提供しております。</p>
オンライン ヘルプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションに組み込まれています。</li> </ul> <p>各言語で提供されます。</p>

## 使用可能なマニュアル Driver Express for Adobe® Postscript® 3™

マニュアル	提供場所
インストール ガイド	<ul style="list-style-type: none"> <li>ダウンロード Web サイトの製品名の下にあります (<a href="http://downloads.cpp.canon">http://downloads.cpp.canon</a>)。</li> </ul> <p>PDF ファイルを各言語で提供しております。</p>
オンライン ヘルプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションに組み込まれています。</li> </ul> <p>各言語で提供されます。</p>

## 使用可能なマニュアル Publisher Select 3

マニュアル	提供場所
ユーザー ガイド	<ul style="list-style-type: none"><li>ダウンロード Web サイトの製品名の下にあります (<a href="http://downloads.cpp.canon">"http://downloads.cpp.canon"</a>)。</li><li>多言語の PDF ファイル型式</li></ul>
オンライン ヘルプ	<ul style="list-style-type: none"><li>アプリケーションからアクセス可能</li><li>多言語で利用可能</li></ul>



## 第2章

# プリント システムについて

# 「PlotWave 3000/3500

## はじめに

PlotWave 3000/3500 は、マルチタッチ操作パネルとオプションのカラー スキャナを備えた、白黒でオールインワン形式のワイド フォーマットによるプリント、コピー、およびスキャンのシステムです。

## PlotWave 3000/3500 のワークフロー



プロセス	操作	参照
システムを使用する前に	プリンタの接続	<a href="#">プリント システムの接続 (17 ページ)</a>
	設定の定義と構成	<a href="#">WebTools Express を使用したワークフローの定義 (41 ページ)</a>
日常的な使用	コピー、プリント、およびスキャンジョブ用のプリンタの使用	<a href="#">プリント ジョブ (161 ページ)</a> <a href="#">コピー ジョブ (171 ページ)</a> <a href="#">スキャン ジョブ (195 ページ)</a>
メンテナンスとサポート	システムのメンテナンス	<a href="#">プリント システムのメンテナンス (215 ページ)</a>
	問題を解決するためのサポートの利用	<a href="#">問題の解決 (271 ページ)</a> <a href="#">サポート (287 ページ)</a>

# プリントシステムの接続


## 作業エリア [設置面積]

(オプションのスキャナの有無に関わらず) プリントシステムには、以下の図に示すように特定の設置面積/作業エリアが必要です。



### メモ

このエリアは、ユーザーに必要なスペース(左側と前面側)を含んでいません。



## 電源ケーブルおよびネットワーク ケーブルの接続


### 手順



#### 重要

電源スイッチ (B) が「オフ」の位置にあることを確認してください。

1. 電源ケーブルを、プリンタ左側背面の電源接続端子に接続します (A)。



2. 電源ケーブルのもう一方の端をコンセントに接続します。
3. ネットワーク ケーブルをプリンタ (C) 右側背面の上段 (RJ45) 接続端子に接続し、プリンタを企業ネットワークに接続します。

## プリントシステムのスイッチオン




### 重要

- 電源ケーブル(A) が接続されていることを確認します。
- ネットワーク ケーブル (C) が接続されていることを確認します。


### 手順

1. プリンタの背面左側にある電源スイッチをオンにします。(B)



# ハードウェア

## プリンタの主なコンポーネント (前面)



## コンポーネント - 機能表

番号	コンポーネント	説明/機能
1	[下側左前面カバー]	プリンタを移動する際はこのカバーを取り外します。
2	[下側前面カバー]	前面にあり、エラー復旧時に使用します。
3	[用紙バイパス]	幅 36 インチまでのカット紙を手差しします。
4	[トナー収納部]	トナーを補充するための収納部。
5	[プリンタ上部カバー]	プリンタのみのバージョンで使用可能。
6	[上部排紙トレイ]	プリントされたシートを収容する排紙トレイ。
7	USB ポート	プリント元またはスキャン先として USB 大容量記憶装置を使用するための USB コネクタ。
8	ClearConnect マルチタッチ操作パネル	ClearConnect 操作パネルを使用すると、コピー、スキャン、プリントのジョブを開始し、システムおよびジョブステータスをモニタリングすることができます。
9	[用紙引き出し]	ロール紙 1 および/または 2 が格納される用紙引き出し。
10	[オン/オフ ボタン]	プリンタを起動またはシャットダウンするためのボタン。
11	[下側右前面カバー]	前面に位置し、プリンタの水平調整に使用します。
12	[キャスター]	ブレーキ付きのキャスター。

## プリンタの主なコンポーネント (左側)

図



### コンポーネント - 機能表

番号	コンポーネント	説明/機能
1	[残余トナー収納部]	廃トナー コンテナにアクセスします。

## プリンタの主なコンポーネント (背面)



### コンポーネント - 機能表

番号	コンポーネント	説明/機能
1	[電源スイッチ]	主電源のオン/オフを切り替えます。 電源スイッチの上にあるステッカーにプリンタのシリアル番号が記載されています。
2	[上側背面カバー]	紙詰まりが発生した場合にヒーター セクションにアクセスするには、[紙詰まり除去ハンドル] を使用して [上側背面カバー] を開きます。
3	[紙詰まり除去ハンドル]	ヒーター セクションで紙詰まりの場合に、このハンドルを使用して用紙にアクセスします。

## 用紙引き出し




### コンポーネント - 機能表

番号	コンポーネント	説明/機能
1	[ロール紙ホルダー]	ロール紙を装着します。
2	[ロール紙] 1	最初の位置のロール紙ホルダーに装着された用紙。
3	[ロール紙] 2	2番目の位置のロール紙ホルダーに装着された用紙。  メモ スキャナ調整シートは、ロール2の後ろにあります。
4	[ロールローディングステーション]	用紙引き出しの正面カバーの後に用意された用紙受けがあり、用紙が装てんしやすくなります。
5	[クリーンカットボタン]	このボタンを使用して、新しいロール紙または損傷したロール紙の先端をクリーンカットします。

## ClearConnect 操作パネル

### はじめに

ClearConnect は、プリンタのマルチタッチ操作パネルです。



番号	コンポーネント	機能
1.	[ステータス ライト]	プリンタのステータスに関するフィードバックを表すライト。 <ul style="list-style-type: none"> <li>緑のライトは、プリンタがスキャン中またはプリント中であることを示します。</li> <li>緑のライトの点滅は、プリンタが移行状態 (スタートアップ、シャットダウン、一時停止) にあることを示します。</li> <li>赤のライトは、エラーが発生したか、プリンタ キューが一時停止したことを見ます。</li> <li>ライトが消灯しているときは、システムが準備状態であるかシャットダウンしています。</li> </ul>
2.	[スリープ ボタン]	ボタン: <ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタのスリープ モードを解除します。</li> <li>機能を完全に活用するために、プリンタのスリープ モードを解除します。</li> </ul>
3.	[USB ポート]	USB キーの挿入: <ul style="list-style-type: none"> <li>USB キーから直接ファイルをプリントします。</li> <li>USB キーに直接スキャン ファイルを保存します。</li> </ul> データ転送中は、ポートの緑のライトが点滅します。
4.	[停止ボタン]	ボタン、赤のライトが点灯: <ul style="list-style-type: none"> <li>スキャン ジョブを直ちに中断します。</li> <li>プリント中のページのプリント後プリント ジョブを停止します。</li> </ul>

番号	コンポーネント	機能
5.	[ホーム ボタン]	ボタン: <ul style="list-style-type: none"><li>操作パネルのホーム画面に戻ります。</li><li>ボタンを 2 回押して、設定をデフォルトにリセットします。</li></ul>
6.	[緑色のボタン] (タッチ)	操作パネル画面の動的なタイル: <ul style="list-style-type: none"><li>操作パネル上でスキャン ジョブ、プリント ジョブまたはコピー ジョブを開始します。</li></ul>


## スキャナのコンポーネント (オプション)



メモ


Scanner Express 用のスキャナ調整シートは、ロール 2 の後ろの用紙引き出しにあります。

### スキャナのコンポーネント (上カバーは閉じた状態)



	コンポーネント	説明/機能
1	[上部カバー]	スキャナを保護します。
2	[原稿フィード テーブル]	[原稿フィード テーブル] を使用して、原稿をスキャナに挿入します (表面が上)。
3	[オープン レバー]	[オープン レバー] を使用して上部カバーを開きます。
4	[原稿排紙]	スキャン済み原稿が排紙されます。
5	[出力図面巻き込み防止プロテクタ]	出力がスキャナに再給紙されるのを防ぎます。

## スキャナのコンポーネント(上カバーは開いた状態)



	コンポーネント	説明/機能
1	[原稿排紙]	スキャン済み原稿が排紙されます。
2	[原稿サイズ定規]	この定規を使用して原稿の長さを測定します。
3	[原稿フィード ローラー]	原稿の搬送に使用されるローラー。
4	[上部カバー]	スキャナの電源を切ります。
5	[オープン レバー]	オープン レバーを使用して、スキャナの上カバーを開きます。
6	[原稿サポート ローラー]	原稿ガイド用のローラー。
7	[スキャナ上部カバー ローラー]	上部カバーに搭載された原稿ガイド用のローラー。
8	[原稿センサー]	原稿検出用のセンサー。
9	[透明コンタクト プレート]	イメージ センサーのカバー。
10	[原稿フィード テーブル]	原稿フィード テーブルを使用して、(表向きに) 原稿をスキャナに給紙します。

## 排紙先

### はじめに

プリンタには、プリント出力を収容するための上部排紙トレイが付属しています。

### 排紙先

WebTools Express 内および操作パネル上の [すべての設定を表示] では、プリント出力の排紙先を定義することができます。

- [上部排紙トレイ] を選択して普通紙またはトランスペアレント紙を使用すると、プリント出力は、デフォルトで Top Delivery Tray にフェイスダウンで排紙されます。別の種類の用紙を使用すると、プリント出力は常にプリンタの背面に排紙されます。  
Top Delivery Tray は最大 100 枚まで収容できます。センサーによって排紙トレイがいっぱいであることが検出されると、プリンタはプリントを停止します。メッセージ [上部排紙トレイが満杯です。プリント出力を取り除いてください。] が操作パネルに表示されます。用紙を取り除き、プリントを続行します。
- [背面出力] を選択すると、デフォルトではプリンタの背面にプリント出力が排紙されます。この場合、次の仕上げオプションを使用して、プリンタを拡張することができます。

### 仕上げオプション

#### Stacker Select

Stacker Select とは、プリンタの背面に接続される平らなトレイです。スタッカには、最大 D/A1 サイズが 400 枚 (75 g / 90 g) のプリント出力を収容することができます。  
Stacker Select については、マニュアルがウェブサイトからダウンロードできます (["http://downloads.cpp.canon"](http://downloads.cpp.canon))。

#### 図



用紙は上部排紙トレイで使用できます。



#### 用紙

用紙の名前	Top Delivery Trayとの互換性
Paper 60 g	はい
[普通紙 64g]	はい
[普通紙 75g]	はい
[普通紙 75-80g]	はい
[再生普通紙 80g]	はい
[普通紙 90-110g]	はい
[トレー 75g]	はい
[トレー 90g]	はい

#### 他の用紙

用紙の名前	[上部排紙トレイ]との互換性
[フィルム3.5mil]	いいえ、[背面出力]に排紙
[フィルム4.5mil]	いいえ、[背面出力]に排紙
[トランスルーセント]	いいえ、[背面出力]に排紙
[ハーフム]	いいえ、[背面出力]に排紙

## Scanner Professional (オプション)

### はじめに


プリンタはスタンドアロンスキャナの Scanner Professional 付きで提供される場合があります。



#### メモ

- スキャナのインストールおよびシステムの構成は、サービス技術者が行う必要があります。
- 詳細については、"<http://downloads.cpp.canon>"をご覧になり、ご使用の製品を選択してください。

## 耐震対策



独立型プリンタは地震の際に移動する場合があり、それにより人が負傷したり、出口が塞がれたりします。用意された耐震対策リングを用いて、プリンタを取り付けて、プリンタを最初に設置した場所に安全に固定することができます。

このリングは、プリンタの据え付けの際に、取り付けることができます。

# ClearConnect 操作パネルのワークフロー

## ホーム画面

### はじめに

ClearConnect 操作パネルのデフォルト画面は、ホーム画面です。

ホーム画面から、ジョブを管理したり、システム メニューを入力したりできます。

### ホーム画面



番号	コンポーネント	機能
1.	動的なバーおよび[アクティブ ジョブ]	<p>動的なバーでは、システム ステータス (ウォーミングアップ、クリーニングなど) や、アクティブなジョブがある場合はそのジョブを表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アクティブなジョブをタップすると、ジョブ キューが待機中のジョブのリストとともに表示されます。</li> <li>アクティブなジョブをタップすると、一時停止タイルが表示され、これを使用してプリント処理を一時停止することができます。</li> </ul>
2.	[システム メニュー]	<p>動的なバーでは、システム メニューにアクセスできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システム メニューのサムネイルをタップすると、システムとプリンタのセットアップの設定に関する動的な表示が含まれた新しいウィンドウが開きます。</li> </ul>


番号	コンポーネント	機能
3.	[コピー タイル] [スキャン タイル] [プリント タイル]	<p>これらの動的なタイルは、コピー、スキャンおよびプリントのジョブに役立ちます。ジョブに合った適切なタイルを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>いずれかのタイルをタップしてから Smart Access を使用すると、ジョブを直ちに開始することができます。</li> <li>デフォルトでプリント タイルが選択されていますが、スキャナに原稿を挿入するとコピー タイルが選択されます。原稿および USB キーを挿入するとスキャン タイルが選択されます。</li> <li>さらに多くの設定を指定するには、タイルを 2 回タップしてプリセットまたは設定が表示された新しいウィンドウを開くことができます。</li> </ul>
4.	Smart Access	動的な Smart Access はプリント、コピー、またはスキャン ジョブの専用に変更し、迅速にジョブを開始するのに役立ちます。
5.	[ライブ スキャン ビュー]	ライブ スキャン表示は、Smart Access で表示されます。これには文書の幅と位置合わせが表示されるとともに、Smart Access がスライド表示されます。
6.	[緑色のボタン]	<p>グリーン ボタンは動的であり、ディスプレイの右下隅ですべての画面に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ボタンが緑の場合、ジョブを処理するプリンタの準備が整っています。</li> <li>ボタンがグレイの場合、ジョブを処理するプリンタの準備は整っていません。</li> </ul>

## ジョブ キューおよびシステム メニュー

### はじめに


動的なバーは、操作パネルのディスプレイのホーム画面上部に配置されます。動的なバーは、ジョブ キューのあるジョブ ステータス、プリンタ ステータス、およびシステム メニューで構成されます。

### アクティブなジョブおよびジョブ キュー



番号	コンポーネント	機能
1	ジョブとプリンタ ステータス	ジョブおよびプリント システムに関する情報を表示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>アクティブなジョブのジョブ情報などが含まれます。</li><li>プリンタ ステータス (印刷中、トナー残量低下など)。</li></ul>
2	システム メニュー	システム メニューにアクセスするには、システムのサムネイルをタップします。
3	ジョブ キュー	ジョブ キュー ウィンドウを開くには、アクティブなジョブをタップします。 <ul style="list-style-type: none"><li>リストに記載されたすべてのジョブを表示し、ジョブ設定をタップしてそれらにアクセスします。</li><li>リストされたジョブを上下に移動します。</li></ul>

## 「システム」メニュー




番号	コンポーネント	機能
1.	プリント システム と用紙	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリンタ内に取り付けられた用紙が表示されます。</li> <li>用紙の設定を変更するには、引き出しをタップします。</li> <li>ウィザードが表示され、用紙を変更したりトナーを補充したりするのに役立ちます。</li> </ul>
2.	[設定メニュー]	<p>[設定メニュー] は、プリンタに関する一般的な情報を提供します。リスト内で以下にアクセスすることができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第 1 言語と第 2 言語の切り替え</li> <li>[カウンタ]</li> <li>[プリントのテスト]</li> <li>[仕上げ装置]</li> <li>[プリント濃度]</li> <li>[システムのクリア]</li> <li>[スキャナ]</li> <li>[ネットワーク設定]</li> <li>[セキュリティ]</li> <li>[システムの更新]</li> <li>[について]</li> </ul>

## プリセット、テンプレート、および詳細設定

### はじめに

プリセットとテンプレートは、迅速かつ容易にジョブを送信するために役立ちます。 詳細設定はジョブの設定を微調整するのに役立ち、すべての設定に対するアクセスを提供します。

ホーム画面でコピー タイルをタップすると、コピーのプリセットおよび詳細設定が含まれたウィンドウが開きます。 スキャン タイルをタップすると、スマート アクセス内にテンプレートが表示されます。 スキャン タイルをもう一度タップすると、詳細設定が含まれたウィンドウが開きます。 プリント タイルをタップして、リストに表示されたジョブの設定をタップすると、プリントのプリセットおよび詳細設定が含まれたウィンドウが表示されます。



番号	コンポーネント	機能
1.	[プリセット タイル]	プリセット タイルは、ジョブのデフォルト設定を表示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>プリセットは、[用紙] や [レイアウト] などのカテゴリに分けられます。</li><li>プリセット タイルをタップすると、選択可能な他のプリセットの簡単なリストに対するすばやいアクセスを提供します。</li></ul>
2.	[ジョブ ペイン]	[ジョブ ペイン] は、ジョブを管理するのに役立ちます。 <ul style="list-style-type: none"><li>ジョブに関する情報が提供されます。</li><li>セットの処理。</li><li>ジョブの削除。</li><li>プリセット/設定のウィンドウと文書のプレビューが表示されたウィンドウを切り替えるには、タイルをタップします (Smart Inbox のジョブのみ)。</li><li>グリーン ボタンでジョブを開始します。</li></ul>


番号	コンポーネント	機能
3.	[すべての設定を表示] (詳細設定)	<p>[すべての設定を表示] をタップすると、すべての詳細設定が含まれたリストが開きます。スキャンの場合、詳細設定はあらかじめ表示されています。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 詳細設定は、タイルとしてカテゴリ化されて表示されます。</li><li>• タイルをタップすると、設定を微調整できます。</li></ul>

## ジョブのプレビュー

### はじめに

マルチタッチ操作パネルを使用すると、ジョブの詳細なプレビューが提供されます。 プレビュー サムネイルをタッチしてプレビュー ウィンドウにアクセスします。

### ジョブのプレビュー



コンポーネント	機能
ジョブ [プレビュー]	<p>詳細を表示するには、イメージをパンすることができます。</p> <p>1つの場所の一部であるさまざまなジョブ ファイルの間を切り替えることができます。他のジョブ ファイルを表示するには、左か右にスワイプします。</p> <p>プリセット ウィンドウを開くには、ジョブ ペイン内で編集タイルをタップします。</p> <p>プレビュー ウィンドウに戻るには、プリセット ウィンドウ内で表示タイルをタップします。</p> <p> メモ 複数ページのジョブがある場合、最初のページのみを表示できます。</p>

# クラウド

## はじめに


マルチタッチ操作パネルは、さまざまな場所をプリント元およびスキャン先とする機会をユーザーに提供します。このような場所の1つはクラウドです。

WebDAV 経由でクラウドを入力して、それをネットワーク ドライブとして使用できます。この方法によって、任意のクラウド アプリケーションにアクセスすることができます。



### メモ

- 外部の場所としてクラウドを設定する方法については、[外部の場所の作成（110 ページ）](#) を参照してください。
- WebDAV は、クラウドの場所を作成する際に選択された種類であることに注意してください。プリント ジョブにクラウドを使用する方法については、[クラウドを使用してプリント ジョブを送信する（159 ページ）](#) を参照してください。



## クラウドの概念

クラウドは、ファイルの送信先として使用する仮想ネットワーク ドライブとして見なすことができますが、ファイルの保存と共有の場所としても見なすことができます。

SharePoint などの汎用のクラウド アプリケーションや HTTP URL 経由のアプリケーションなどがありますが、企業は独自のプライベート クラウドや社内クラウドを使用することもできます。

PlotWave 3000/3500 でのクラウドを使用した作業は、非常に簡単です。

手順	説明	経由
接続	指定したクラウド アプリケーションとプリンタの間に接続を確立します。 これを実行するには、WebDAV 経由で WebTools Express 内に外部の場所を作成します。	WebTools Express

手順	説明	経由
プリントジョブの場合:	ローカルでクラウド アプリケーションを開きます。	PC またはモバイル デバイス
	クラウド内でプリントするファイルを追加して保存します。あるいは、クラウド内でプリンタにファイルを送信します。	PC またはモバイル デバイス
	プリント タイルの Smart Access 内で、場所としてクラウド アプリケーションを開きます。	操作パネル
	プリントするファイルを選択します。	操作パネル
	グリーン ボタンをタップします。	操作パネル
スキャンジョブの場合:	原稿を挿入して、スキャン タイルを選択します。	操作パネル
	Smart Access で、クラウドが保存先として設定されているテンプレートを選択します。	操作パネル
	グリーン ボタンをタップします。	操作パネル
	PC またはモバイル デバイス上でクラウドを開き、スキャン済みファイルをそこから検索します。	PC またはモバイル デバイス

## 第3章

WebTools Express を使用したワークフ  
ローの定義

## ご使用にあたって

### WebTools Express

#### はじめに

WebTools Express は、プリンタ上で稼働するアプリケーションです。ご使用のコンピュータまたはモバイルデバイス上で WebTools Express のホームページを開くには、最新のインターネット ブラウザ (Google Chrome、Microsoft Edge、または Mozilla Firefox) を使用してください。

#### 定義

次を実行するために、WebTools Express を使用できます：

- プリント、コピー ジョブ、およびスキャン ジョブを管理します。
  - Publisher Express を使用したプリンタにプリント ジョブを送信します。
  - このアプリケーションを使用して設定にアクセスし、プリントシステムの構成およびプリファレンスを管理することができます。
- WebTools Express 内で設定を変更すると、事前定義された 3 つのユーザー ロールのいずれかを使用してログインする必要があります。詳細については、[ユーザーの役割および権限 \(44 ページ\)](#) を参照してください。
- プリント システムのステータスをモニタリングします。

#### WebTools Express アクセス方法

WebTools Express へのアクセス方法:

- ワークステーションの Web ブラウザに、ホスト名としてプリンタの製品名、例えば `http://PlotWaveXXXX` を入力します。  
または
- ワークステーションの Web ブラウザに、プリンタの IP アドレス、例えば `http://123.123.23.123` を入力します。



#### メモ

WebTools Express が表示されない場合、ネットワーク管理者に問い合わせてネットワーク パラメータを確認します。ネットワーク インフラで、プリンタのネットワーク設定が登録されていることを確認します。

# WebTools Express 用に別の言語を設定する

## はじめに

使用するインターネット ブラウザの言語設定によって、WebTools Express の言語が定義されます。

## 別の言語を設定

インターネット ブラウザで WebTools Express の言語設定を変更できます。ご使用のインターネット ブラウザによっては、言語の設定を変更するのにいくつかのステップを実行する必要があります。詳しくは、ご使用のブラウザで該当するヘルプ情報を参照してください。次のインターネット ブラウザがサポートされています。Google Chrome、Microsoft Edge、Microsoft Internet Explorer および Mozilla Firefox。

次の言語がサポートされています: オランダ語、英語 (英国)、ドイツ語、フランス語、英語 (米国)、スペイン語、デンマーク語、イタリア語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、ポルトガル語、ポーランド語、ハンガリー語、チェコ語、日本語、簡体字中国語、繁体字中国語、ロシア語、韓国語。



### メモ

- 言語設定は、ユーザー パネルの言語には反映されません。操作パネルでは、[第 1 言語] または [第 2 言語] のどちらかを選択できます。WebTools Express の地域設定で [第 1 言語] および [第 2 言語] の値を定義することができます。
- 選択した言語がサポートされていない場合、WebTools Express のデフォルト言語は英語 (米国) です。

## ユーザーの役割および権限

### はじめに

WebTools Express のすべての設定を表示できますが、設定を編集する場合にはメッセージが表示されます。このメッセージには、設定がパスワード保護されていることが表示されます。設定を変更するには、パスワードを使用してログインする必要があります。



#### 重要

すべてのパスワードの取り扱いおよび保存に十分な注意を払ってください。パスワードを忘れた場合は、サービス技術者がキー オペレータ、システム管理者、パワーユーザーのパスワードをリセットできますが、これはサービス技術者の権限が有効になっている場合に限られます。そうではない場合、装置を再インストールする必要があります。



#### メモ

- [ユーザー認証] 設定を有効にした場合、権限が異なる場合があります。詳細については、[ユーザー認証の有効化 \(78 ページ\)](#) を参照してください。
- システムの日常的な使用においては、パスワードは必要ありません。

### ユーザーの役割および権限の概要

次の表に、ユーザーの役割とそれらの役割に属する権限を示します。

ユーザーの役割	説明
[キー オペレータ]	システムの通常の使用以外に、キー オペレータは日常的なメンテナンスも担当します。 キー オペレータは、WebTools Express の [プリファレンス] タブですべてのデフォルト設定を変更する権限があります。
[システム管理者]	システム管理者は、カスタマの IT インフラストラクチャへのシステムの統合を担当します。 システム管理者は、WebTools Express の [構成] タブですべての設定を変更する権限があります。
[パワー ユーザー]	パワーユーザーは、WebTools Express のすべての機能にアクセスする権限があります。パワーユーザーは、キー オペレータとシステム管理者の役割を兼ね備えています。

## アクセス管理

### はじめに

アクセス管理はプリンタに標準で装備されており、ユーザー認証オプションで有効・無効にすることができます。アクセス管理は、機密情報や慎重に扱うべきプリント ジョブを不正なアクセスから保護する目的で設計されています。ジョブにはそのジョブの所有者のみがアクセスできます。

### 安全なプリントおよびスキャン

ユーザー認証を有効にすると、

- ジョブの所有者が送信した慎重に扱う必要のあるプリント ジョブは、ジョブ所有者がシステム操作パネルで認証し、印刷のためにリリースするまで印刷されません。
- プリント ジョブはプリンタに保存され、ジョブ所有者以外はそのジョブにアクセスできません。
- コピーおよびスキャン作業は、ユーザーがシステム操作パネルで認証した後にのみ、可能になります。

次の 3 種類の方法がユーザー認証に用いられます：

- ユーザー名およびパスワード：  
プリンタ操作パネルでは、ユーザー名およびパスワードが必要です。
- スマート カード：  
有効なスマート カードをスマート カード リーダーに挿入します (プリンタの USB ポートに接続)。
- 非接触型カード：  
有効な非接触型カードを、非接触型カード リーダーの近くでしっかりと保持します (USB ソケットに接続)。

これらの認証方法は、Microsoft Active Directory を使用した Windows ベースの環境を対象としたものです。

### ホーム フォルダをスキャン先およびプリント元とする

ホーム フォルダをスキャン先およびプリント元とするオプションは、ユーザー名とパスワード認証方法により、使用することができます。プリンタ操作パネルで認証を入力した後、Microsoft Active Directory でご自分のアカウントに設定したように、ネットワーク上のホーム ディレクトリにファイルをスキャンする (あるいはファイルからプリントする) ことができます。認証により LDAP プロトコルを介して、ホーム ディレクトリにアクセスすることができます。ホームをスキャン先にするオプションには、ワークステーション上でご自身のアカウントの認証を行った後、ホーム フォルダにあるスキャンを取得することのみ可能です。



#### メモ

ホーム フォルダは、インフラストラクチャの一部として IT 部門により構成された場合にのみ使用可能な、自分用の安全な外部の場所です。

## 権限のあるユーザーとしてログインする

特定の設定を変更するには、権限のあるユーザーとしてログインする必要があります。3つのユーザーの役割があります(システム管理者、キー オペレータおよびパワーユーザー)。これらの役割には、特定の設定のグループを編集する権限があります。セッションを開始する前にログインする必要はありません。特別な操作を実行する場合、ログイン画面のみが表示されます。



### 重要

[セキュリティ] - [設定] - [ユーザ アクセス構成] セクションの WebTools Express でローカルアカウントを無効にし、ネットワーク認証を有効にすることができます。ネットワーク認証が有効な場合、AD ユーザー名はユーザーの役割(システム管理者、キー オペレータ、パワー ユーザー)にマッピングされます。AD 資格情報でログインしている場合、ユーザーは再度ログインする必要なく、WebTools Express で自身のユーザーの役割に一致するすべての設定を変更できる権限を有しています。

ネットワーク認証の詳細については、"<http://downloads.cpp.canon>"で PlotWave-ColorWave Systems Security - Administration guide を参照してください。

## ログイン後



### メモ

- 一度ログインすると、ブラウザ セッションが終了するまでログイン状態が持続します。30分以上操作を実行しないと、セッションの有効期限が切れ、再度ログインする必要があります。
- セキュリティを確保するため、WebTools Express の3つのアクセス モードのパスワードを定期的に変更することをお勧めします。

## 手順

- 編集する設定の値をクリックします。ログイン ウィンドウが開きます。
- ドロップダウンリストからユーザーの役割を選択します。
- パスワードを入力します。
- [OK] をクリックして、入力内容を確認します。

## セッション後にログアウトする

### 目的

設定の変更が終了したら、ログアウトすることをお勧めします。

### 手順

1. 画面右上角のログアウト ハイパーリンクをクリックします。  
または
2. インターネット ブラウザのウィンドウを閉じます。

## 権限のあるユーザーのパスワード、またはパスワードの暗号化キーを変更する

### 使用する場合

セキュリティ上の理由から、WebTools Express の 3 つのアクセスモード（キー オペレーター、システム管理者、パワー ユーザー）のパスワードを定期的に変更することをお勧めします。

#### [パスワードの暗号化キー]

このキーは、デバイスに保存されたすべてのパスワードを安全に暗号化するために使用されています。このキーを知らずに、サードパーティが保存されたパスワードの暗号を解読することは不可能です。システムのインストール、アンインストール、またはアップグレードを実行した後は、システムデフォルトパスワードの暗号化キーを変更することをお勧めします。

この設定は、パスワードと同じセクションにあります。



#### 重要

すべてのパスワードの取り扱いおよび保存に十分な注意を払ってください。パスワードを忘れた場合は、サービス技術者がキー オペレータ、システム管理者、パワーユーザーのパスワードをリセットできますが、これはサービス技術者の権限が有効になっている場合に限られます。([セキュリティ] - [設定] - [サービスの許可] - [サービス技術者にパスワードのリセットを許可する] - [はい])。そうではない場合、装置を再インストールする必要があります。

### 手順

- [設定] - [接続] タブを開きます。
- 変更する設定に応じて、[パスワード] セクションで、[ローカル キー オペレーターのパスワード]、[ローカル システム管理者のパスワード]、[ローカル パワーユーザーのパスワード]、または [パスワードの暗号化キー] を選択します。新しいウィンドウが開きます。
- 以下のようにログインします。
  - キー オペレータのパスワードを変更するには、キー オペレータ。キー オペレータのデフォルトのパスワードは「KeyOp」です。
  - システム管理者のパスワードを変更するには、システム管理者。システム管理者のデフォルトのパスワードは「SysAdm」です。
  - すべてのパスワードを変更するには、パワーユーザー。パワーユーザーのデフォルトのパスワードは「PowUsr」です。
  - パスワードの暗号化キーを変更するには、システム管理者またはパワー ユーザーです。



#### メモ

パスワードとパスワードの暗号化キーでは、大文字と小文字を区別してください。次の範囲の文字のみを使用できます:

A-Z (アルファベット大文字)	a-z (アルファベット小文字)
0-9	_ - ~ ! ? @ # \$ % ^ * + = , . ; /   [ ] ( ) { }

日本語および中国語の文字またはキリル文字は使用できません。

- 確認のため、新しい設定を 2 回入力します。入力は表示されません。
- [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## システム モニタ

### はじめに

システム モニタを開いて、プリント システムの現在のステータスの概要を取得することができます。画面左下隅にある「システム」タブをクリックすると、システム モニターが開きます。

システム ステータス (たとえば、[プリント中:]) が、WebTools Express のシステム モニタ セクションの右上隅に表示されます。

### システムの状態の概要

状態	アイコン	説明
[ユーザーによる操作が必要です]		ユーザーは、プリンタに移動し、ユーザ パネルに表示される指示に従うよう求められます。
[システム メモリがフルです]		システム メモリがフルのためプリントできない場合に表示されるステータス メッセージ。
[トナー切れ]		トナー切れのためプリントできない場合に表示されるステータス メッセージ。
[スリープ中...]		省エネルギー状態: プリンタがスリープ中のため、一部の機能は使用できない状態です。
[ウォームアップ中...]		プリンタがウォームアップ中のため、一部の機能は使用できない状態です。
[初期化中...]		システム ソフトウェアが初期化中の状態です。
[プリンター一時停止]		システムによってプリント キューが一時停止されていますが、その他のすべての機能にアクセスすることができます。
[処理中...]		システムはデータを受信または処理しています。
[プリントできます]		アクティブなジョブおよび待機中のジョブがない状態です。受信されたジョブのプリントを開始するために、ユーザーの操作は必要ありません。
[プリント中:] <job-name>		プリント ジョブがアクティブな状態です。
[処理中:] <job-name>		システムはジョブ データを処理しています。
[受信中:] <job-name>		システムはジョブ データを受信しています。
[プリント品質の最適化中。お待ちください...]		システムはプリント品質を最適化するために設定を実行しています。
'Media indication' (用紙表示)		各ロールのロール用紙およびロール幅の表示。

### スキャナの状態

状態	アイコン	説明
[ユーザーによる操作が必要です]		一般的なエラー メッセージ。

状態	アイコン	説明
[スキャナはビジーです]		スキャナはアクティブな状態です。
[スキャナは使用可能です]		スキャナはスキャンジョブを開始する準備ができます。

## トナーの状態

アイコン	説明
	トナーに問題はありません
	トナーの残量が少ないか、トナーが空です。

## リモート サービスの状態

アイコン	説明
アイコンなし	[Remote Service] は無効または有効になっていて、Canon に接続されています。
	[Remote Service] は有効になっていますが、Canon に接続できませんでした。
	システムへのリモート アシスタンスが有効になっており、現在、接続を受け入れています。

## 電子断裁の状態

アイコン	説明
アイコンなし	電子断裁が無効です。
	電子断裁が有効またはビジーです。 ツールチップに追加情報が表示されます。

## システムを再起動またはシャットダウンする



### メモ

この手順には、システム管理者としてログインする必要があります。

プリントシステムをリモートからシャットダウンするには、WebTools Express の [サポート] タブで [シャットダウン] をクリックします。

プリントシステムの電源がオンの場合、このボタンを使用してシステムを再起動することもできます。

## デフォルトの定義

### WebTools Express のデフォルト設定について

#### 定義

プリンタにジョブを送信する前に、次の点に注意してください。

WebTools Express で定義される値は、一般的なシステム動作のためのデフォルト値です。プリンタ ドライバまたはジョブ送信ツールで、いくつかのジョブ設定を定義することができます。プリンタ ドライバやジョブ送信ツールで定義した設定は、WebTools Express で定義した設定よりも常に優先的に使用されます。

## 設定を編集するには

### はじめに

WebTools Express では、プリントシステムをカスタマイズする設定を指定できます。



#### メモ

- 設定または設定グループを編集するには、権限のあるユーザーとしてログインする必要があります。
- 設定を変更した後、システムの再起動が必要になる場合があります。

### 手順

1. 編集する設定を参照します。例: [プリファレンス] - [システムのデフォルト] - [地域設定]。
2. 1つの設定を編集するには、設定の値を直接クリックします。

または

グループ内で複数の設定を編集するには、設定グループバーの [編集] をクリックして、すべての設定が含まれたウィンドウにアクセスします。

3. 設定を変更します。ボックスにチェックマークを付けると、設定が有効になります。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## 設定を表示して確認

### はじめに

WebTools Express では、設定を表示して確認できます。工場出荷時のデフォルト値から変更された設定も確認できます。

### 手順

1. [設定] タブまたは [プリファレンス] タブを開きます。
2. 画面の右上隅にある [コンフィギュレーションの表示] をクリックします。ウィンドウが開きます。
3. 設定のリストをスクロールします。1列目に設定、2列目に値が表示されます。「\*」は、現在の設定値が工場出荷時のデフォルト値と異なることを表します。



#### メモ

ブラウザ標準のプリント機能を使用して情報をプリントすることができます。

## 設定をファイルに保存

### はじめに

WebTools Express で設定した設定および値をファイルに保存します。

同じ種類の別のプリンタに設定を簡単に複製するには、設定をファイルに保存します。



#### メモ

設定ファイルには、すべての設定が保存されるわけではありません。ネットワーク設定は別のプリンタに転送することができないため、ネットワーク設定はファイルから除外されます。セキュリティを確保するため、外部の場所に対する権限のあるユーザーとパスワードはファイルから除外されます。また、ライセンス情報もファイルには含まれません。

### 手順

1. [設定] タブまたは [プリファレンス] タブを開きます。
2. 画面の右上隅にある [コンフィギュレーションの保存] をクリックします。ウィンドウが開きます。
3. ネットワーク上でファイルを保存する場所を参照します。
4. settings<hostname of printer><date>.xml ファイルを保存します。ファイル名は固定されていません。必要に応じて名前を変更することができます。
5. [OK] をクリックして確認するか、[キャンセル] をクリックしてファイルを保存せずにウィンドウを閉じます。

## ファイルから設定を読み込み

### はじめに

WebTools Express 用の設定および値をファイルから読み込みます。同じ種類の別のプリンタに設定を簡単に複製するには、設定をファイルから読み込みます。



#### メモ

- 設定ファイルには、すべての設定が保存されるわけではありません。ネットワーク設定は別のプリンタに転送することができないため、ネットワーク設定はファイルから除外されます。セキュリティを確保するため、外部の場所に対する権限のあるユーザーとパスワードはファイルから除外されます。また、ライセンス情報もファイルには含まれません。
- この手順には、キー オペレータ、システム管理者、またはパワーユーザーとしてログインする必要があります。読み込まれる設定は、ログイン プロファイルによって異なります。ユーザー ログインに対応する設定のみが読み込まれます。

### 手順

1. [設定] タブまたは [プリファレンス] タブを開きます。
2. 画面の右上隅にある [コンフィギュレーションの復元] をクリックします。ウィンドウが開きます。
3. ネットワーク上の場所を参照し、設定ファイルを選択します。
4. [OK] をクリックして設定ファイルを読み込むか、[キャンセル] をクリックして設定ファイルを読み込まずにウィンドウを閉じます。  
再起動を求めるダイアログが表示される場合があります。

### 結果

設定ファイルに保存された設定の値により、現在の値が上書きされます。接続に関する問題の発生を防ぎ、パスワードの整合性を確保するため、システムのネットワーク設定およびパスワードは読み込まれません。

# 工場出荷時のデフォルトを復元

## はじめに

場合によっては、初期設定の復元が必要になることがあります。WebTools Express では、工場出荷時のデフォルト設定を復元できます。



### メモ

キー オペレータの設定を復元するだけの場合は、キー オペレータとしてログインします。システム管理者の設定を復元するだけの場合は、システム管理者としてログインします。すべての出荷時デフォルト設定を復元するには、パワー ユーザーとしてログインする必要があります。

## 手順

1. [設定] タブまたは [プリファレンス] タブを開きます。
2. 画面の右上隅にある [デフォルトの復元] をクリックします。ウィンドウが開きます。
3. [OK] をクリックして工場出荷時のデフォルト設定を復元するか、[キャンセル] をクリックして工場出荷時のデフォルト設定を復元せずにウィンドウを閉じます。

## プリントジョブのデフォルト設定の指定

### 定義

WebTools Express では、プリントジョブ設定のデフォルト値を指定できます。ドキュメント用にプリントジョブのデフォルト設定を最適化すると、最良の結果が実現されます。

プリントジョブ設定は、[プリファレンス] - [プリントジョブのデフォルト] タブにグループ化されています。以下では、最も重要なプリントジョブのデフォルト設定について簡単に説明します。プリントジョブのデフォルト設定では、ユーザパネルで表示されるプリントプリセットも定義できます。



#### メモ

- プリントドライバまたはジョブ送信ツールでプリントジョブ設定を定義する場合、これらの値は WebTools Express で定義されたデフォルト値よりも常に優先されます。
- [プリファレンス] - [プリントジョブのデフォルト] タブで、プリントプリセットの設定も指定できます。プリセットに指定する設定のみが、マルチタッチユーザパネルのプリントタイルに表示されます。プリントプリセットの詳細については、[デフォルトのプリントプリセットの設定 \(95 ページ\)](#) を参照してください。

### [プリントジョブのデフォルト]-[基本]-の設定の概要

[プリファレンス] - [プリントジョブのデフォルト] タブを開きます。「[基本]」に移動し、右上角で「編集」をクリックします。

設定	説明
[セットの部数]	ジョブをプリントする回数のデフォルト値を入力します。
[丁合い]	<ul style="list-style-type: none"> <li>出力をセットごとにソートするには (123 - 123)、[オン (セットごとにソート)] を選択します。</li> <li>出力をページごとにソートするには (11 - 22 - 33)、[オフ (ページごとにソート)] を選択します。</li> </ul>
[プリント排紙]	<ul style="list-style-type: none"> <li>出力のデフォルト排紙先を上部排紙トレイに指定するには、[上部排紙トレイ (TDT)] を選択します。</li> <li>出力のデフォルト排紙先をプリンタの背面に指定するには、[背面出力] を選択します。</li> </ul>

### [プリントジョブのデフォルト]-[シート]-の設定の概要

[プリファレンス]-[プリントジョブのデフォルト] タブを開きます。「[シート]」に移動し、右上角で「編集」をクリックします。

設定	説明
[用紙ソース]	<p>プリンタで使用されているデフォルト用紙ソースを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>プリントジョブに基づいて用紙を自動的に選択するには、「[自動]」を選択します。</li> <li>カットシートを挿入するには、「[手差し]」を選択します。</li> <li>デフォルトで使用されるリストから特定の用紙ソースを選択します。</li> </ul> <p>プリンタ ユーザ パネルのシステム画面に、どの用紙が取り付けられているかが表示されます。</p> <p> メモ 用紙ソースが「[自動]」に設定されている場合は、用紙選択ポリシー設定のみを指定できます。</p>
[用紙選択ポリシー]	<ul style="list-style-type: none"> <li>正確なサイズが使用できない場合に、プリントサイズよりも大きい用紙ロールの使用をプリンタに許可するには、「[自動で次に大きいサイズ]」を選択します。</li> <li>プリントの用紙サイズに正確に一致する用紙ロールのみの使用をプリンタに許可するには、「[自動で完全一致]」を選択します。正確なサイズの用紙ロールを使用できない場合、用紙要求がポップアップ表示されます。</li> </ul>
[カット方式]	<ul style="list-style-type: none"> <li>プリントを定型用紙サイズ (DIN、ANSIなど) にカットするには、「[標準]」を選択します。</li> <li>プリントをイメージの終わりでカットするには、「[シンクロ]」を選択します。</li> <li>プリントを特定の長さでカットするには、「[カスタム]」(数値) を選択します。</li> </ul>
[カスタム プリント長]	プリントジョブのカットの長さを入力します。
[先端余白の追加]	値を入力した場合、プリンタによって、出力の上部に指定された長さの余白が追加されます。
[後端余白の追加]	値を入力した場合、プリンタによって、出力の下部に指定された長さの余白が追加されます。

### [プリントジョブのデフォルト]-[レイアウト]-の設定の概要

[プリファレンス]-[プリントジョブのデフォルト]タブを開きます。「[レイアウト]」に移動し、右上角で「編集」をクリックします。

設定	説明
[スケール]	<ul style="list-style-type: none"> <li>イメージを用紙サイズに合わせて拡大するには、[自動で用紙サイズに合わせてスケール]を選択します。</li> <li>原稿より 1 サイズ小さなフォーマットにイメージを縮小するには、[イメージが用紙より大きい場合に自動で縮小]を選択します。</li> <li>独自の拡大/縮小のパーセンテージを入力するには(拡大/縮小なしの場合は 100 パーセント)、[カスタム スケール倍率]を選択します。</li> </ul>
[ミラー]	垂直軸(用紙の移動方向)にそってイメージをミラー処理するには、[オン]を選択します。

設定	説明
[回転]	イメージを反時計回りに回転させるには、任意のオプションを選択します。 高速にプリントするには、[長いエッジが先] を選択します。用紙の移動が少なくなるため、より生産的にプリントすることができます。 最も効率的な方法で用紙を使用するには、[自動用紙節約] を選択します。 詳細については、 <a href="#">回転モードを設定する（134 ページ）</a> を参照してください。
[アラインメント]	用紙のどの部分にイメージをそろえるのかを定義するには、任意のオプションを選択します。 詳細については、 <a href="#">アライメント モードを設定する（135 ページ）</a> を参照してください。
[横シフト]	選択されたアラインメントの位置で、水平方向にシフトさせる距離を定義します。
[縦シフト]	選択されたアラインメントの位置で、垂直方向にイメージをシフトさせる距離を定義します。

### [プリントジョブのデフォルト]-[イメージ] 設定の概要

[プリファレンス] - [プリントジョブのデフォルト] タブを開きます。 [イメージ] に移動し、右上角で「編集」をクリックします。

設定	説明
[プリント品質]	<ul style="list-style-type: none"> <li>[標準] はデフォルト値です。</li> <li>線画図面用には [線/テキスト] を選択します。 ラインがシャープになります。</li> <li>大きなフォト用には [写真] を選択します。 大きなグレー領域用に、プリントされた出力が最適化されます。</li> </ul>

## コピー ジョブのデフォルト設定の指定

WebTools Express では、コピー ジョブ設定のデフォルト値を設定できます。ドキュメント用にコピー ジョブのデフォルト設定を最適化すると、最良の結果が実現されます。

コピー ジョブ設定は、[プリファレンス] - [コピー ジョブのデフォルト] タブにグループ化されています。以下では、全般的なコピー ジョブ設定について簡単に説明します。



### メモ

[プリファレンス] - [コピー ジョブのデフォルト] タブで、コピー プリセットの設定も指定できます。プリセットに指定する設定のみが、マルチタッチ ユーザ パネルのコピー タイルに表示されます。コピー プリセットの詳細については、[「デフォルトのコピー プリセットの設定 \(93 ページ\)」](#) を参照してください。

### [コピー ジョブのデフォルト] - [全般的なコピー ジョブ設定] の概要

[プリファレンス] - [コピー ジョブのデフォルト] の設定タブを開きます。[全般的なコピー ジョブ設定] の右上角の「編集」をクリックします。

設定	説明
[コピーの生産性モード (''ライン/テキスト''のみ)]	<ul style="list-style-type: none"> <li>デフォルトの速度には [標準] を選択します。</li> <li>最適化された速度には [生産的] を選択します。原稿はより高速にスキャンされます。</li> </ul>
[用紙選択ポリシー]	<ul style="list-style-type: none"> <li>大きなサイズの用紙を使用したプリントを継続するには、[次に大きいサイズ] を選択します。</li> <li>指定された用紙サイズが使用可能な場合にのみプリントを継続するには、[実寸] を選択します。</li> </ul>
[コピー ジョブ名内の ### の開始値]	コピー ファイルの名前内の # (ハッシュ) を置き換える数字を入力します。数字が増えます。
[Smart Inbox へのコピーのファイル名]	Smart Inbox へのコピーの保存に使用するコピー ファイル名を入力します。コピー ファイル名に 1 つまたは複数の # (ハッシュ) が含まれる場合、# (ハッシュ) は昇順の数字で置き換えられます。

## スキャンジョブのデフォルト設定の指定

WebTools Express では、スキャンジョブ設定のデフォルト値を設定できます。ドキュメント用にスキャンジョブのデフォルト設定を最適化すると、最良の結果が実現されます。

スキャンジョブ設定は、[プリファレンス] - [スキャンジョブのデフォルト] タブにグループ化されています。以下では、全般的なスキャンジョブ設定について簡単に説明します。



### メモ

スキャンジョブのデフォルトで定義されたファイル拡張子は、Smart Inbox から変更することはできません。

### [スキャンジョブのデフォルト] - [全般的なスキャンジョブ設定] の概要

[プリファレンス] - [スキャンジョブのデフォルト] タブを開きます。[全般的なスキャンジョブ設定] セクションの右上角の「編集」をクリックします。

設定	説明
[スキャン to PDF 用のファイル拡張子]	任意のテキスト文字列を入力します。文字列は PDF へのスキャンのファイル拡張子です (デフォルト: pdf)。
[スキャン to TIFF 用のファイル拡張子]	任意のテキスト文字列を入力します。文字列は TIFF へのスキャンのファイル拡張子です (デフォルト: tif)。
[スキャン to JPEG 用のファイル拡張子]	任意のテキスト文字列を入力します。文字列は JPEG へのスキャンのファイル拡張子です (デフォルト: jpg)。
[スキャン to CALS 用のファイル拡張子]	任意のテキスト文字列を入力します。文字列は CALS へのスキャンのファイル拡張子です (デフォルト: cal)。
[スキャン配信再試行の間隔]	リモートの場所にスキャンが送信される際にスキャンの送信が失敗すると、ここで設定した時間の後にプリンタがリトライします。

# Smart Inbox 設定の設定

## Smart Inbox およびキューの概念

### 定義

Smart Inbox を使用して、ジョブ管理をカスタマイズすることができます。Smart Inbox は、ジョブのプリント元、ジョブの保存先、およびジョブのスキャン先として使用できる、個人のメール ボックスとして機能します。処理待機中のジョブは、キュー内に表示されます。

Smart Inbox およびキューの概念

コンセプト	用途
キュー	<ul style="list-style-type: none"> <li>ジョブを可能な限り速やかにプリントする。</li> <li>プリンタ進行状況のフィードバックの取得</li> <li>要求のキャンセル。</li> <li>優先順位の変更 (ローカル)。</li> </ul>
Smart Inbox	<ul style="list-style-type: none"> <li>システムにジョブを送信する。</li> <li>出所の異なる文書のセットをまとめる</li> <li>ジョブを簡単に取得するため、様々な Smart Inbox を通じて文書を整理する</li> <li>プリンタに送信済みのジョブをリプリントまたは設定を変更する</li> </ul>

### インボックスに入れる Smart Inbox

Smart Inboxes を使用してジョブを管理できます。WebTools Express でジョブ タブを開くと、Smart Inbox セクションに Smart Inboxes の概要が表示されます。1つまたは複数の Smart Inbox 名を指定して、ジョブを簡単に整理してアクセスすることができます。詳細については、「[\[Jobs \(ジョブ\)\] タブの「Smart Inbox」\(64 ページ\)](#)」および「[Smart Inbox を作成して開く Smart Inbox \(66 ページ\)](#)」を参照してください。

プリンタ ドライバ、アプリケーションまたはジョブ サブミッタでは、プリント先の特定の Smart Inbox を選択することができます。ジョブが Smart Inbox に保持されている場合、ユーザ パネルまたは WebTools Express から手動でプリント ジョブを開始できます。

「[プリファレンス]」 - 「[システムのデフォルト]」 - 「[ジョブ管理]」では、権限を決定し、Smart Inbox の設定を作成し、一般的なジョブ管理についてさらに設定を行うことができます。詳細については、[ジョブ管理設定の構成 \(71 ページ\)](#) を参照してください

## 「Jobs (ジョブ)」タブの「Smart Inbox」

### はじめに

「Jobs (ジョブ)」タブでは、ジョブを作成したり、キューや「Smart Inbox」内でジョブを管理したりできます。



#### メモ

[ユーザー認証] 設定を有効にした場合、「Jobs (ジョブ)」タブでの権限や表示が異なる可能性があります。

### 「ジョブ」タブ

The screenshot shows the WebTools Express interface with the 'Jobs' tab selected. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'ジョブ', 'プリファレンス', '設定', '用紙', 'セキュリティ', and 'サポート'. On the right side of the header, there are icons for 'モバイル' and 'ヘルプ'. Below the header, a message says 'この段階で、新しいジョブを作成し、その進捗をモニタすることができます。' (At this stage, you can create a new job and monitor its progress.) and 'イベントを表示する' (Show events).  
The main area is divided into two sections:

- Publisher Express:** This section has a button labeled '新しいジョブの作成' (Create new job).
- Smart Inbox:** This section contains a table titled 'Smart Inbox' with columns: 'ステータス' (Status), 'ジョブ名' (Job Name), 'ジョブ所有者' (Job Owner), and '作成日時' (Creation Date). A message below the table says 'ジョブが保存されているSmart Inboxを開きます' (Opening the Smart Inbox where the job is saved).

ステータス	ジョブ名	ジョブ所有者	作成日時
[Message: ジョブが保存されているSmart Inboxを開きます]			

At the bottom, there are buttons for 'システム' (System) and 'プリント' (Print), along with a 'Print' confirmation message: 'プリントできます' (Can be printed).

### 「Publisher Express」セクションで、新しいジョブを作成します。

新しいジョブを送信する際は、[新しいジョブの作成] をクリックします。新しいウィンドウが開きます。ここでいくつかの基本的なジョブ設定を定義したり、プリントするファイルを参照したりできます。

### キュー セクションでは、ジョブをモニタリングします。

ジョブ キューおよびスキャン キューでは、プリントを待機しているジョブまたは送信を待機しているスキャンの概要を取得できます。キュー セクションの先頭にリストで表示されたオプションを使用すると、選択したジョブをキューの先頭へ移動したり、ジョブを削除したり、ジョブの送信をリトライしたり、スキャンしたジョブを特定の場所に送信したりできます。[すべて削除] をクリックすると、キューからすべてのジョブが削除されます。

## Smart Inbox セクション内でジョブを制御します。

「Smart Inbox」セクションで、Smart Inbox を作成したり開いたりできます。 詳細については、[Smart Inbox を作成して開く Smart Inbox \(66 ページ\)](#) を参照してください。

システム上のすべての Smart Inboxes の概要が表示されます。 「[スマート インボックスを開く]」をクリックします。 白いスペース部分をクリックし、リストから Smart Inbox 名を選択します。 下に Smart Inbox が表示されます。

「Smart Inbox」でジョブに対してアクションを実行します。 「Smart Inbox」内でジョブを選択すると、「Smart Inbox」セクションの先頭にリストされたオプションを使ってジョブをプリント、編集、送信、保存、または削除することができます。



### メモ

選択されたジョブによって、使用可能なアクションは異なります。

システム上のすべてのジョブの概要が表示されます。 「[プリファレンス]」 - 「[システムのデフォルト]」 - 「[ジョブ管理]」 - 「[すべての Smart Inbox ジョブについてビューを表示]」 設定を有効にした場合、1 つの概要にすべてのジョブを表示できます。

## Smart Inbox を作成して開く Smart Inbox

### はじめに

Smart Inbox はプリント元、スキャン先、または保存先の個人用フォルダとして使用します。「WebTools Express」では、次の場所で Smart Inbox を作成できます。

- ・「[ジョブ]」タブ - 「Smart Inbox」セクション
- ・「[ジョブ]」タブ - 「Publisher Express」セクション
- ・「[設定]」タブ - 「[ Smart Inbox ]」セクション



#### メモ

- 3つある方法のうちどの方法を使って作成するかによって、Smart Inbox の動作は異なる場合があります。
- ユーザー認証を有効にした場合、Smart Inbox 権限は異なる場合があります。

### 「[ジョブ]」タブ - 「Smart Inbox」セクションで Smart Inbox を作成




#### メモ

- 「Smart Inbox」セクションで作成された Smart Inboxes は、空の時は個人ブラウザにのみ表示されます。特定の Smart Inbox にジョブがある場合、Smart Inbox は操作パネルおよび他のブラウザセッションにも表示されるようになります。
- 「Smart Inbox」セクションで作成された Smart Inboxes は永続的ではありません。Smart Inbox が空になると、操作パネルおよび非個人ブラウザセッションでは表示されなくなります。

手順	アクション
1.	[ジョブ] タブを選択します。
2.	[Smart Inbox を開きます] をクリックします。
3.	空白のフィールドをクリックすると、ドロップダウンリストが開き、システムで使用可能な Smart Inboxes が表示されます。
4.	新しい Smart Inbox の名前を入力して <Enter> を押すか、リストから対象の Smart Inbox を選択します。
5.	Smart Inbox セクションに Smart Inbox が表示されるようになります。

## 「[ジョブ]」タブ - 「Publisher Express」セクションで Smart Inbox を作成




### メモ

- この手順では、Smart Inbox を作成するだけではなく、ジョブがプリンタに送信されます。
- Publisher Express で作成された Smart Inboxes は、空の時は個人ブラウザにのみ表示されます。特定の Smart Inbox にジョブがある場合、Smart Inbox は操作パネルおよび他のブラウザ セッションにも表示されるようになります。
- 「Publisher Express」で作成された Smart Inboxes は永続的ではありません。Smart Inbox が空になると、操作パネルおよび非個人ブラウザ セッションでは表示されなくなります。

手順	アクション
1.	[ジョブ] タブを選択します。
2.	Publisher Express セクションで [新しいジョブの作成] をクリックします。
3.	[ワークフロー] セクションで Smart Inbox フィールドをクリックします。1つまたは複数のジョブが含まれた Smart Inboxes が表示されたドロップダウンリストが開きます。
4.	新しい Smart Inbox の名前を入力して、<Enter> を押します。
5.	「[OK]」をクリックすると、新しい Smart Inbox を経由してプリント ジョブをプリンタに送信します。
6.	Smart Inbox が「Smart Inbox」セクションおよび操作パネルに表示されるようになります。

## 「[設定]」タブ - 「[ Smart Inbox ]」セクションで Smart Inbox を作成



## メモ

「[設定]」タブ - 「[ Smart Inbox ]」セクションで作成された Smart Inboxes は永続的ではありません。Smart Inbox は空の場合でも、操作パネル上およびブラウザ セッション中で使用可能になります。

手順	アクション
1.	[設定] - [ Smart Inbox ] タブを開きます。
2.	[新規作成] をクリックします。ウィンドウが開きます。
3.	ユーザーが認識可能な [名前] を入力します。この名前はユーザ パネルに表示されます。
4.	「[説明]」を入力します
5.	「OK」をクリックして確定します。

## Smart Inbox を閉じるか削除します。

### はじめに

「WebTools Express」で、Smart Inbox を閉じたり削除したりすることができます。

- ・「[ジョブ]」タブ - 「Smart Inbox」セクション
- ・「[設定]」タブ - 「[ Smart Inbox ]」セクション



#### メモ

- Smart Inbox を削除した場合、Smart Inbox のみが表示されなくなり、スマート インボックス内のジョブは削除されません。Smart Inbox からジョブを完全に削除するには、Smart Inbox でジョブを選択して [削除] をクリックします。
- デフォルトの「公開」の Smart Inbox は削除できず、常に表示されます。

### 「[ジョブ]」タブ - 「Smart Inbox」セクションで Smart Inbox を閉じます

手順	アクション
1.	[ジョブ] タブを開きます。
2.	[ Smart Inbox ] バーの右側で [X] ボタンをクリックします。

### 「[設定]」タブ - 「[ Smart Inbox ]」セクションで Smart Inbox を削除します

手順	アクション
1.	[設定] - [ Smart Inbox ] タブを開きます。
2.	削除する Smart Inbox を選択します。
3.	[アクション] の下の右側で、X をクリックします。 すべての Smart Inboxes を一度に削除するには、右上角で [すべて削除] をクリックします。

## ジョブの状態

### はじめに

ジョブが Smart Inbox またはジョブ キューに格納されている場合、ジョブ名の前にあるアイコンによって、ジョブの状態に関する情報が表示されます。

### Smart Inbox に格納されたジョブの状態の概要

状態	アイコン	説明
受信中		Smart Inbox でジョブ データを受信中であることを表します。
新規		Smart Inbox に新しいジョブがあることを表します。
キュー済み		ジョブがキューにコピーされ、プリント待ちであることを表します。
プリント済み		ジョブがプリントされたことを表します。
注意が必要		一般的なエラー メッセージ。
アカウント データがありません		ジョブのアカウント データがない場合に表示されます。

### ジョブ キューに格納されたジョブの状態の概要

状態	アイコン	説明
受信中		キューでジョブ データを受信中であることを表します。
処理中		キューでジョブ データを処理中であることを表します。
プリントできます		ジョブのプリント準備ができたことを表します。
スケジュール済み		ジョブがプリント待ちであることを表します。
プリント		ジョブが現在プリント中であることを表します。
注意が必要		一般的なエラー メッセージ。

## ジョブ管理設定の構成

### はじめに

ジョブまたは Smart Inboxes に対して実行できる権限やアクションを管理したい場合に、[ジョブ管理] 設定を構成することができます。

### 注意：

- 個々の設定名の上をクリックすると、各設定の完全な説明を読むことができます。
- [ユーザー認証] 設定を有効にした場合、権限および使用できる設定が異なる場合があります。 詳細については、[ユーザー認証の有効化 \(78 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

- [プリファレンス] - [システムのデフォルト] タブを開きます。
- 「[ジョブ管理]」セクションで「[編集]」をクリックするか、特定の設定を選択します。
- 値を変更し、好みの設定を作成します。
- [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

# ネットワークおよびセキュリティ設定の構成

## WebTools Express のネットワーク設定の構成

### はじめに

一部のネットワーク設定は、システムのインストール時に構成されます。 その他のネットワーク設定は、「[設定]」タブで定義できます。



#### メモ

ネットワーク設定の詳細については、ColorWave-Plotwave Connectivity Manual for Windows を参照してください。

### 手順

1. [設定] - [接続] タブを開きます。
2. [ネットワーク アダプタ] セクションの右上隅の [編集]、または [ネットワーク アダプタ: IPv4] セクション、あるいは [ネットワーク アダプタ: IPv6] セクションをクリックします。 ここでは、ひとつのウインドウでグループのすべての設定を編集することができます。  
または
3. ひとつの設定のみを編集するには、リスト内でひとつの設定をクリックします。



#### メモ

ツールチップでは、設定に関する簡単な説明をいつでも検索できます。

4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## Microsoft Internet Explorer 用のセキュリティ設定を設定する

### はじめに

インターネット ブラウザを使用して、WebTools Express のホームページを開くことができます。使用するインターネット ブラウザによっては、以下に示すように、ブラウザ セキュリティ設定を「低」に設定します。



#### メモ

Cookie を有効にする必要があります。

### 手順

手順	アクション	値
1	「ツール」/「インターネット オプション」/「セキュリティ」/「ローカルインターネット」/「レベルのカスタマイズ」を選択します	
2	<b>ActiveX コントロールとプラグイン</b> バイナリ ビヘイビアとスクリプト ビヘイビア	有効にする
3	<b>ダウンロード:</b> ファイルのダウンロード	有効にする
4	<b>その他の関連事項</b> ページの自動読み込み アプリケーションと安全でないファイルの起動 暗号化されていない形式のデータを送信 ポップアップ ブロックの使用	有効にする 有効にする 有効にする 無効にする
5	<b>スクリプト</b> アクティブ スクリプト	有効にする

## Mozilla Firefox 用のセキュリティ設定を設定する

### はじめに

インターネット ブラウザを使用して、WebTools Express のホームページを開くことができます。使用するインターネット ブラウザによっては、以下に示すように、ブラウザ セキュリティ設定を「低」に設定します。



#### メモ

すべてのクッキーをブロックしないでください。ブロック可能なものは、クロスサイト、ソーシャルメディア トラッカー、見ていらないサイトからのクッキー、およびすべてのサードパーティ クッキーです。

### 手順

手順	アクション	値
1	Firefox の選択 / オプション / プライバシー & セキュリティ	
2	<b>Enhanced Tracking Protection (強化されたトラッキング防止機能：標準、厳格、カスタム)</b>  「カスタム」の場合、クッキーのブロックは「すべてのクッキー」に設定されてはいけません。	

## Google Chrome 用のセキュリティ設定を設定する

### はじめに

インターネット ブラウザを使用して、WebTools Express のホームページを開くことができます。使用するインターネット ブラウザによっては、以下に示すように、ブラウザ セキュリティ設定を「低」に設定します。



#### メモ

Cookie を有効にする必要があります (サードパーティ クッキーのブロックは許可されています)。

### 手順

手順	アクション	値
1	Chrome の選択 / 設定 / プライバシー & セキュリティ	
2	サイトの設定	
	クッキーおよびサイトデータ	クッキーデータの保存と読み込みがサイトで許可 (サードパーティ クッキーのブロックは許可されています)
	JavaScript	許可
	画像	すべてを表示

## Microsoft Edge 用のセキュリティ設定を設定する

### はじめに

インターネット ブラウザを使用して、WebTools Express のホームページを開くことができます。使用するインターネット ブラウザによっては、以下に示すように、ブラウザ セキュリティ設定を「低」に設定します。



#### メモ

すべてのクッキーをブロックしないでください。サードパーティ クッキーのみ、ブロックすることができます。

### 手順

手順	アクション	値
1	端の選択 / 設定 / プライバシー & セキュリティ	
2	プライバシー & セキュリティ / クッキー	すべてのクッキーをブロックしないでください。サードパーティ クッキーのみ、ブロックすることができます。

## リンク速度およびデュプレックス モードの設定

### はじめに

WebTools Express を使用して、ネットワーク アダプタの送信速度およびデュプレックス モードを設定します。

### 始める前に



#### メモ

ネットワーク カードの種類によって、選択可能な値のリストが異なります。

### 手順

1. [設定] - [接続] タブを開きます。
2. [ネットワーク アダプタ] セクションの [編集] をクリックするか、[リンク速度と双方向モード] 設定をクリックします。
3. 値を選択します。[自動検出] がデフォルトです。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## ユーザー認証の有効化

### はじめに

WebTools Express でユーザー認証を有効にできます。

ユーザー認証を有効にすると、

- ユーザーはシステムにアクセスする際に認証を受ける必要があります。
- ユーザーが見ることができるのは自分のジョブだけです。
- コントローラ上にローカルに保存されたスキャン済みのファイルは、取得できなくなります。
- 「[ダイレクトプリント]」が無効化されます。
- さまざまな [ジョブ管理] 設定が無効化されます。
- さまざまな Smart Inbox 権限が無効化されます。
- さまざまな [その他のネットワーク インターフェース] 設定が無効化されます。



#### メモ

ユーザー認証についての詳細および無効化された設定の完全なリストについては、PlotWave-ColorWave 『Systems Security』 マニュアルを参照してください。

### 手順

1. [セキュリティ] - [設定] タブを開きます。
2. 「[ユーザアクセス モード]」セクションで「[ユーザー認証]」設定をクリックします。
3. 「[ユーザー認証]」設定を変更して、認証を必須にします。
  - [ユーザー名とパスワード] ユーザーはシステムにアクセスする際にドメインを選択し、資格情報 (ユーザー名およびパスワード) を入力する必要があります



#### メモ

- 「Domains (ドメイン)」タブで少なくとも 1 つのドメインを構成する必要があります。詳細は、セキュリティ マニュアルを参照してください。
- ユーザー認証を「[ユーザー名とパスワード]」に設定し、ドメインを構成した場合、「[Home フォルダ]」も外部の場所として使用可能になります。

- [スマート カード]：ユーザーはシステムにアクセスする際にスマート カードを使用する必要があります。



#### メモ

「Trusted certificates (信頼される認証)」タブで少なくとも 1 つのルート認証をアップロードする必要があります。詳細は、セキュリティ マニュアルを参照してください。

- [非接触型カード]：ユーザーはシステムにアクセスする際に非接触型カードを使用する必要があります。



#### メモ

「Domains (ドメイン)」タブで少なくとも 1 つのドメインを構成する必要があります。詳細は、セキュリティ マニュアルを参照してください。

- [ユーザー名およびパスワード、またはスマートカード]：ユーザーはシステムにアクセスする際にユーザー名およびパスワードを入力するか、またはスマート カードを使用する必要があります。
- [ユーザー名およびパスワード、または非接触型カード]：ユーザーはシステムにアクセスする際にユーザー名およびパスワードを入力するか、または非接触型カードを使用する必要があります。

4. 「OK」をクリックして確定します。

## アクセス コントロールの有効化

### はじめに

プリンタへのアクセスをコントロールする場合、WebTools Express でアクセス コントロールを有効にする必要があります。アクセス コントロールを有効にすると、お客様のネットワークを介したプリンタとの通信が許可される、最大 5 つのホストを選択することができます。このホストの数については、柔軟な構成が可能です。

各ホストに対して、このホストからシステムへの通信を IPsec. によって暗号化する必要があるのかどうかを判断することができます。

### 手順

1. [セキュリティ] - [設定] タブを開きます。
2. [アクセス コントロール] セクションで [アクセス コントロール] 設定をクリックします。
3. [アクセス コントロール] 設定を [無効] から [有効] に変更します ボックスにチェックマークを付けると、設定が有効になります。
4. 「OK」をクリックして確定します。

## IPsec を有効にする

### はじめに

IPsec により暗号化するためのプリンタとの通信が必要な場合、IPsec を有効にします。

### 手順

1. [セキュリティ] - [設定] タブを開きます。
2. [アクセスコントロール] セクションで、[IPsec] 設定をクリックします。
3. [IPsec] 設定を [無効] から [有効] へと変更します。ボックスをチェックして、設定を有効にします。
4. 「OK」をクリックして確定します。

## アクセス コントロールと IPsec の設定

### はじめに

アクセス コントロールが有効な場合、アクセス コントロールの設定を編集することができます。

### [アクセス コントロール] および [IPsec の設定]

[セキュリティ] - [設定] - [アクセス コントロール] で、5つのステーションのそれぞれに以下の設定を設定できます。

設定	説明
[アクセス コントロールステーション 1]	このホストのプリンタとの通信を有効または無効にします。
[アクセス コントロールステーション 1:IPv4 アドレス]	ホストの IPv4 アドレスはプリンタとの通信を許可されています。
[アクセス コントロールステーション 1:IPv6 アドレス]	ホストの IPv6 アドレスはプリンタとの通信を許可されています。
[IPsec ステーション 1]	IPsec の有効化または無効化 IPsec はセキュリティ プロトコルであり、ホストとプリンタの間の通信を暗号化します。
[IPsec ステーション 1:事前共有キー]	このホストの暗号化キーが IPsec を介して接続されています。空白の場合、デフォルトの事前共有キーが使用されます。

IPsec の場合、以下の設定を指定できます。

設定	説明
[IPsec デフォルトの事前共有キー]	これは IPsec を介して接続されたホストの暗号化のためのデフォルト キーです。このキーは、事前共有キーが特定されていないすべてのステーションを保留にします。
[IPsec 認証方法]	IPSec 認証タイプの選択：事前共有キー、証明書、または両方。
[IPsec 証明書の署名アルゴリズム]	IPSec 署名アルゴリズムの選択：RSA、ECDSA P256 または ECDSA P384。
[IPsec 証明書のタイプ]	証明書タイプの選択：ルートまたは中間。
[IPsec 証明書]	編集不可。デフォルトとして「証明書がない」、またはある場合、証明書の共通名。



#### メモ

これらの設定の詳細については、PlotWave-ColorWave Systems Security マニュアルを参照してください。

## 電子断裁機能の有効化または無効化

### はじめに

電子断裁機能により、システムからジョブを安全に消去することができます。これにより、削除済みのジョブを不正に復旧することができなくなります。電子断裁機能が有効の場合、電子断裁アルゴリズムを選択することができます。WebTools Express で電子断裁機能を有効にすることができます。工場出荷時のデフォルトでは、電子断裁機能は無効になっています。



#### メモ

これらの設定の詳細については、『PlotWave-ColorWave Systems Security』マニュアルを参照してください。

### 手順

1. [セキュリティ] - [設定] タブを開きます。
2. [電子断裁] セクションで [電子断裁] 設定をクリックします。
3. 「[有効]」または「[無効]」を選択します。ボックスにチェックマークを付けると、設定が有効になります。



#### メモ

電子断裁が有効の場合、ジョブの処理にかかる時間が長くなる場合があります。

4. 「OK」をクリックして確定します。

## 電子断裁アルゴリズムの選択

### はじめに

電子断裁機能により、システムからジョブを安全に消去することができます。これにより、削除済みのジョブに不正にアクセスすることができなくなります。

次のいずれかのアルゴリズムを選択することができます。

- [Gutmann]。  
システム上のすべてのジョブが 35 回の上書きパスで消去されます。
- [DoD 5220.22-M]。  
システム上のすべてのジョブが 3 回の上書きパスで消去されます。
- [カスタム] では、上書きパスを手動で定義することができます。

工場出荷時のデフォルト設定は [DoD 5220.22-M] です。



#### メモ

セキュリティ ポリシーの要件である場合にのみ、上書きパスの回数に 1 を超える数字を設定します。パスの回数を増やすと、パフォーマンスに影響することがあります。

### 手順

1. [セキュリティ] - [設定] タブを開きます。
2. [電子断裁] セクションの右上角の [編集] をクリックします。
3. [電子断裁アルゴリズム] に適した方法を選択します。
4. 「OK」をクリックして確定します。

## 上書きパスの回数の指定

### はじめに

電子断裁機能により、システムからジョブを消去することができます。これにより、削除済みのジョブに不正にアクセスすることができなくなります。必要な上書きパスの回数を手動で入力することができます。1 ~ 35 の任意の数字を入力することができます。工場出荷時のデフォルトは 3 です。



#### メモ

- セキュリティ ポリシーの要件である場合にのみ、上書きパスの回数に 1 を超える数字を設定します。パスの回数を増やすと、パフォーマンスに影響することがあります。
- パスの回数が多くなればなるほど時間がかかることに注意してください。

### 始める前に

[電子断裁] が有効化されていることを確認します。 詳細については、「[電子断裁機能の有効化または無効化 \(82 ページ\)](#)」を参照してください。

### 手順

- [セキュリティ] - [設定] タブを開きます。
- [電子断裁] で [電子断裁アルゴリズム] をクリックして [カスタム] を選択します。
- [電子断裁] で [電子断裁カスタム パス数] をクリックします。
- 目的の上書きパスの回数を入力します。
- 「OK」をクリックして確定します。

# リモートセキュリティ

## はじめに

デフォルトでは、HTTPS の使用に提供される最初の証明書は、自身が署名した証明書です。

完全に信頼された承認を実現するには、認証機関によって提供される証明書をリクエストしてインポートできます (CA 署名の証明書)。WebTools Express では、ユーザー自身が証明書リクエストを生成したり、その後認証機関から受け取った CA 署名の証明書のインポートをすることができます。

証明書を使用する際は、プリントを送信するクライアントのステーションがコントローラの ID をチェックできます。

## リモートセキュリティ: 認証

- デフォルトでは、Canon は Canon 自身が署名した証明書を提供します。この証明書は、クライアントとコントローラの間においてプリントデータの暗号化を提供します。これは簡単に使用できます。この自己署名された証明書は認証機関によって署名されていないため、HTTPS プロトコルを初めて使用する際に、Web ブラウザに「証明書エラー」メッセージが表示されます。
- お客様のセキュリティポリシーによって推奨される場合、管理者は認証機関によって提供される証明書をリクエストしてインポートできます (CA 署名の証明書)。  
これを実行する方法の詳細については、[証明書リクエストを生成する \(86 ページ\)](#) および [CA 署名の証明書のインポート: ルート証明書のチェックおよびインポート \(90 ページ\)](#) を参照してください。

## 証明書リクエストを生成する

### はじめに

HTTPS、802.1X または IPsec を介して完全に信頼された承認を実現するには、認証機関によって提供される証明書をリクエストしてインポートできます (CA 署名の証明書)。

証明書リクエストを生成するには、次の手順を実行してください。




#### メモ

まず最初に、証明書リクエストにどの値が必要なのか、IT 部門に確認してください。

これらの設定の詳細については、PlotWave-ColorWave『Systems Security』マニュアルを参照してください。

### 手順

- [セキュリティ] - [プリンタ証明書] タブを開きます。
- [証明書リクエストの生成] をクリックします。ウィンドウが開きます。



- 必要な設定を行います。完全修飾ドメイン名または IP アドレスおよび追加情報を入力します。
  - [OK] をクリックして保存します。
- Web サーバーが証明書リクエストを生成します。リクエストの内容が表示されます (プレーンテキスト)。
- 例 (偽のリクエスト):
- ```
-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBvDCCASQAwfDELMAkGA1UEBMCRIIxDDAKBgNVBAgTAOIERjEQMA4GA1UEBxMHQ1JFVEVJ
TDEBEGA1UEChMKT2NlIFBMVCBTQTEMMAoGA1UECxMDU05TMSowKAYDVQQDEyFOZHM3MDAtNz
Qw
LnNucy5vY2VjcmVOWlsLm9jZS5uZwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ2NKQMd
HjiDZ1khzTJTOrxHqjKI3AtE3PXqRsiHouTH5JtceYtaBjCnxCJ4pGKY5iKN8KJiJuZG8PHxY7o
W/+zpxvN2VtX7TcyTAvyCThUwL+cqo75tvODo5HMCUa2sLdl8C09WMLpgZkxH5KzIiO+LcI4
yQbqhENyiywSOC2ObXCq3yksF74+XIO0swhA2yfDp4T+LuF3wxys8lUH3ZhkhOYg==
-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----
```
- [ファイルへ保存] をクリックしてリクエストの内容を .csr ファイル内に保存します (デフォルト名は 'req.csr')。
  - このリクエストの内容を認証機関に送信します。

## CA署名の証明書のインポート: ルート証明書のインポート

### はじめに

HTTPS、802.1X または IPsec を介して完全に信頼された承認を実現するには、認証機関によって提供される証明書をリクエストしてインポートできます (CA署名の証明書)。

CA署名の証明書をインポートするには、次を実行してください。

- ルート証明書のインポート
- 中間証明書のインポート
- CA署名の証明書のインポート
- ルート証明書のチェックおよびインポート

すべての手順を完了し、証明書を正常にインポートします。



#### メモ

これらの設定の詳細については、『PlotWave-ColorWave Systems Security』マニュアルを参照してください。

### 手順

1. WebTools Expressを開きます。
2. [セキュリティ] - [プリンタ証明書] タブを開きます。
3. [CA署名証明書のインポート] をクリックします。ウィンドウが開きます。
4. 証明書の種類で [ルート証明書] を選択します
5. ルート証明書ファイルを参照し、「開く」をクリックします。



#### メモ

ルート証明書は、Webサーバー証明書リスト内にすでに存在している場合があります。

6. 検証して、インポートを確定します。
7. メッセージ [証明書は正常にインポートされました。] がポップアップ表示されたら、[中間証明書] のインポートを実行します。
8. [OK] をクリックして保存します。

## CA署名の証明書のインポート: 中間証明書のインポート

HTTPS、802.1X または IPsec を介して完全に信頼された承認を実現するには、認証機関によって提供される証明書をリクエストしてインポートできます (CA署名の証明書)。

証明書をインポートする場合、以下が必要となります。

- ルート証明書のインポート
- **中間証明書のインポート**
- CA署名の証明書のインポート
- ルート証明書のチェックおよびインポート

すべての手順を完了し、証明書を正常にインポートします。

### 手順

1. WebTools Expressを開きます。
2. [セキュリティ] - [プリント証明書] タブを開きます。
3. [CA署名証明書のインポート] をクリックします。ウィンドウが開きます。
4. 証明書タイプで [中間証明書] を選択します。
5. 中間証明書ファイルを参照し、[Open (開く)] をクリックします。
6. [証明書は正常にインポートされました。] のメッセージが開いたら、メインページに戻り、次をインポートします [CA署名証明書]

## CA 署名の証明書のインポート

HTTPS、802.1X または IPsec を介して完全に信頼された承認を実現するには、認証機関によって提供される証明書をリクエストしてインポートできます (CA 署名の証明書)。

証明書をインポートする場合、以下が必要となります。

- ルート証明書のインポート
- 中間証明書のインポート
- CA 署名の証明書のインポート
- ルート証明書のチェックおよびインポート

すべての手順を完了し、証明書を正常にインポートします。

### 手順

1. WebTools Express を開きます。
  2. [セキュリティ] - [プリンタ証明書] タブを開きます。
  3. [CA 署名証明書のインポート] をクリックします。ウィンドウが開きます。
  4. 証明書タイプで [CA 署名証明書] を選択します。
  5. [Yes (はい)] を選択して、Java ルート証明書に対する証明書を有効にし、[Open (開く)] をクリックします。
  6. メッセージ [証明書は正常にインポートされました。] が表示されたら、コントローラを再起動します。これで証明書はサーバーにインストールされました。
- 必要に応じて CA ルート証明書を確認して、ワークステーションの Web ブラウザにもインポートします。これにより、ワークステーションとサーバーの間の完全なデータワークフローを確実なものにします。

## CA署名の証明書のインポート:ルート証明書のチェックおよびインポート

HTTPSを介して完全に信頼された承認を実現するには、認証機関によって提供される証明書をリクエストしてインポートできます(CA署名の証明書)。

証明書をインポートする場合、以下の手順に従う必要があります。

- ルート証明書のインポート
- 中間証明書のインポート
- CA署名の証明書のインポート
- ルート証明書のチェックおよびインポート

すべての手順を完了し、証明書を正常にインポートします。

### 手順

1. 各ワークステーションで、Webブラウザを開きます。
2. ブラウザの「証明書」オプションを開きます。  
Internet Explorer用: 「ツール」 - 「インターネットオプション」 - 「コンテンツ」ウィンドウで、「証明書」を開きます。
3. CAルート証明書が「信頼されるルート認証機関」リスト内にすでに表示されているかどうかを確認します。
4. リストに含まれていない場合、CAルート証明書をインポートします。

## 証明書認証に関する情報を見つける

### はじめに

証明書がアップロードされたら、証明書の詳細を表示することができます。

### 手順

1. [セキュリティ] - [プリンタ証明書] タブを開きます。

証明書がアップロードされたら、以下の詳細を [証明書認証] セクションで見ることができます。

| 設定             | 説明                            |
|----------------|-------------------------------|
| [証明書認証の存在]     | 証明書認証ファイルがコントローラ上に存在するかどうかを表示 |
| [有効開始日]        | 有効期間の開始日を表示                   |
| [有効終了日]        | 有効期間の終了日を表示                   |
| [HTTPS に対して有効] | 認証機関による HTTPS のために署名済み        |
| [IPsec に対して有効] | 認証機関による IPsec のために署名済み        |
| [共通名]          | 証明書の共通名                       |
| [キー交換テクノロジー]   | 使用されている署名アルゴリズム               |

## プリセットおよびスタンプの指定

### プリセットについて知っておくべきこと

#### はじめに

プリセットは事前定義された設定で、ユーザー パネルで選択するとプリントまたはコピー ジョブを簡単に実行できます。プリセットの概念は、グリーン ボタン アプローチをサポートしています。デフォルトのプリセットが操作パネルで自動的に選択されるため、グリーン ボタンを押すだけで、事前定義された設定でジョブを開始できます。

#### ユーザ パネルのプリセット

ユーザー パネルでコピー タイルをタップすると、プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。プリント タイルをタップして、リストに表示されたジョブの設定をタップすると、プリントのプリセットが表示されます。

プリセットのカテゴリごとに、デフォルトのプリセットがプリセット タイルとして表示されます。デフォルトのタイルをタップすると、他の利用可能なプリセットが表示されます。

#### WebTools Express でのプリセットの設定

「WebTools Express」では、プリントまたはコピーのプリセットの設定を指定できます。設定は一回行うだけで、ユーザー パネルにプリセットとして表示されます。

| プリセット       | 説明                                                                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デフォルトのプリセット | デフォルトのプリセットは、グリーン ボタン アプローチをサポートしています。設定を指定しない場合、プリンタはプリントまたはコピー ジョブにデフォルトのプリセットを使用します。WebTools Express でデフォルトのプリセットを設定できます。 |
| カスタム プリセット  | カスタマイズした設定を使用したい場合は、WebTools Express でカスタム プリセットを設定できます。操作パネルでカスタム プリセットを利用可能にするか、またはデフォルトのプリセットに設定します。                      |

## デフォルトのコピー プリセットの設定

### はじめに

プリセットを使用して、コピー ジョブで必要な設定を事前定義することができます。

コピーは 4 つのプリセット カテゴリを備えています。[用紙]、[レイアウト]、[イメージ]、および [仕上げ] です。それぞれのカテゴリに対して、WebTools Express で 1 つのデフォルト プリセットを設定できます。デフォルト プリセットは、ユーザ パネルでグリーンボタンを押すと、自動的に使用されます。



### メモ

ツールチップでは、設定に関する簡単な説明をいつでも検索できます。

### 手順

1. [プリファレンス] - [コピー ジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. [操作パネル構成:コピー用のデフォルトのプリセット] で、たとえば [デフォルトのレイアウト プリセット] など、変更するプリセットのカテゴリを選択します。
3. たとえば [定型ハーフ サイズ] など、デフォルトのプリセットとして使用する設定を選択します。  
カスタム プリセットをデフォルトにしたい場合は、[カスタム] を選択します。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

### 終わった後に

ユーザ パネルで自分のプリセットが有効かどうかを確認するには、ユーザ パネルのホーム画面で「Home (ホーム)」ボタンを押します。

## カスタムのコピー プリセットの構成

### はじめに

プリセットを使用して、コピー ジョブで必要な設定を事前定義することができます。

デフォルト プリセット以外の事前定義された設定を使用する場合、WebTools Express でカスタム プリセットを構成できます。プリセット カテゴリごとに 1 つのカスタム プリセットを構成できます。[用紙]、[レイアウト]、または [イメージ] です。カスタム プリセットはユーザ パネルで使用可能になり、デフォルト プリセットとして設定できるようになります。

### 手順

1. [プリファレンス] - [コピー ジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. たとえば [コピー用のカスタムのイメージプリセット] など、カスタムのプリセットを含めるプリセットのカテゴリを選択して [編集] をクリックします。
3. [コピー用のカスタムのイメージプリセット] 設定の隣にあるボックスをチェックしてプリセットを有効化し、ユーザ パネルで使用可能にします。
4. ユーザ パネルでプリセットに使用される名前および説明を入力します。
5. カスタムのプリセットに使用する設定を選択します。たとえば、[原稿の種類] を [白黒反転原稿] に設定し、[背景補正機能] を [オン] に設定することを選択します。
6. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

### 終わった後に

ユーザ パネルで自分のプリセットが有効かどうかを確認するには、ユーザ パネルのホーム画面で「Home (ホーム)」ボタンを押します。カスタム プリセットをデフォルト プリセットにしたい場合は、「[デフォルトのコピー プリセットの設定 \(93 ページ\)](#)」の手順に従います。

## デフォルトのプリント プリセットの設定

### はじめに

プリセットを使用して、USB または外部の場所からのプリント ジョブで必要な設定を事前定義することができます。

プリントは 4 つのプリセット カテゴリを備えています。[用紙]、[レイアウト]、[イメージ]、および [仕上げ] です。それぞれのカテゴリに対して、WebTools Express で 1 つのデフォルト プリセットを設定できます。デフォルト プリセットは、ユーザ パネルでグリーンボタンを押すと、自動的に使用されます。



#### メモ

ツールチップでは、設定に関する簡単な説明をいつでも検索できます。

### 手順

1. [プリファレンス] - [プリント ジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. [操作パネル構成:プリント用のデフォルトのプリセット] で、たとえば [デフォルトのレイアウト プリセット] など、変更するプリセットのカテゴリを選択します。
3. たとえば [定型ハーフ サイズ] など、デフォルトのプリセットとして使用する設定を選択します。  
[カスタム] を選択してカスタムのプリセットをデフォルトに設定します。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

### 終わった後に

ユーザ パネルで自分のプリセットが有効かどうかを確認するには、ユーザ パネルのホーム画面で「Home (ホーム)」ボタンを押します。

## カスタムのプリント プリセットの構成

### はじめに

プリセットを使用して、プリント ジョブで必要な設定を事前定義することができます。

デフォルト プリセット以外の事前定義された設定を使用する場合、WebTools Express でカスタム プリセットを構成できます。プリセット カテゴリごとに 1 つのカスタム プリセットを構成できます。[用紙]、[レイアウト]、または [イメージ] です。カスタム プリセットはユーザ パネルで使用可能になり、デフォルト プリセットとして設定できるようになります。

### 手順

1. [プリファレンス] - [プリント ジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. たとえば [プリント用のカスタムのイメージ プリセット] など、カスタムのプリセットを含めるプリセットのカテゴリを選択して [編集] をクリックします。
3. [プリント用のカスタムのイメージ プリセット] 設定の隣にあるボックスをチェックしてプリセットを有効化し、ユーザ パネルで使用可能にします。
4. ユーザ パネルでプリセットに使用される名前および説明を入力します。
5. カスタムのプリセットに使用する設定を選択します。たとえば、[ミラー] を [オン] に設定することを選択します。
6. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

### 終わった後に

ユーザ パネルで自分のプリセットが有効かどうかを確認するには、ユーザ パネルのホーム画面で「Home (ホーム)」ボタンを押します。カスタム プリセットをデフォルト プリセットにしたい場合は、「[デフォルトのプリント プリセットの設定 \(95 ページ\)](#)」の手順に従います。

## 操作パネルでのカスタムのプリセットの使用

### はじめに

カスタムのプリセットを作成する場合、プリセットを操作パネルで使用できるように設定できます。

### 始める前に

最初にカスタムのプリセットを作成します。 詳細については、「[カスタムのコピー プリセットの作成 \(94 ページ\)](#)」または「[カスタムのプリント プリセットの作成 \(96 ページ\)](#)」を参照してください。

### 手順

1. [プリファレンス] タブを開きます。
2. カスタムのプリセットに応じて、「[コピー ジョブのデフォルト]」または「[プリント ジョブのデフォルト]」タブを選択します。
3. 目的のカスタム プリセット カテゴリから、カスタムのプリセット設定を選択します。  
たとえば、[コピー用のカスタムのイメージ プリセット] から [コピー用のカスタムのイメージ プリセット] 設定を選択します。
4. ボックスをオンにして設定を有効にし、[OK] をクリックします。  
カスタム プリセットが操作パネルに表示され、ローカルから選択できるようになりました。


## スタンプの作成

### はじめに

WebTools Express の [コピー ジョブのデフォルト] のカスタム プリセット セクションで、スタンプ機能を有効にすることができます。[スタンピング] タブで、独自の事前定義されたスタンプを作成できます。

### 手順

- [プリファレンス] - [スタンピング] タブを開きます。
- 右上角の [新規作成] をクリックします。



- ユーザーが認識可能な [名前] を入力します。
- スタンプの [説明] を入力します。
- スタンプに表示される [スタンプ テキスト] を入力します。テキストを入力する場合、[フォント] および [フォント サイズ] も選択します。
- 原稿上で [スタンプの位置] を選択します。
- 原稿上でスタンプを回転させる場合、[回転] および [回転角度] を選択します。
- [横シフト] および [縦シフト] をミリメートル単位で入力し、ステップ 5 で選択した位置を指定します。
- [フォント カラー] を選択します。



#### メモ

大部分の設定はオプションであるため、不要な場合はすべての設定を入力する必要はありません。

### 結果

スタンプが作成されます。[プリファレンス] - [コピー ジョブのデフォルト] - [コピー用のカスタムのイメージ プリセット] - [スタンピング] でスタンプを有効化して、ユーザ パネルで使用できるようになります。

詳細については、「[カスタムのコピー プリセットの定義 \(94 ページ\)](#)」を参照してください。

# テンプレートの設定

## スキャンテンプレート

### はじめに

テンプレートとは、自分で構成できる事前定義された設定のグループです。ユーザー パネルでテンプレートを選択すると、最適化された設定で簡単にジョブを送信できます。

[プリファレンス] タブの WebTools Express で、スキャンに関するテンプレートを作成できます。さまざまなテンプレートを作成し、有効または無効にして、そのうちの 1 つをデフォルトとして選択できます。

### 一般的テンプレート操作

テンプレートに対して一般的に実行できる操作がいくつかあります。次の操作を実行できます:

- [新規テンプレートの作成 \(100 ページ\)](#)
- [すべてのテンプレートの削除 \(101 ページ\)](#)
- [テンプレートのエクスポート \(103 ページ\)](#)
- [テンプレートのインポート \(102 ページ\)](#)
- [テンプレートの工場出荷時のデフォルトの復元 \(104 ページ\)](#)
- [スキャンテンプレートを有効または無効にする \(105 ページ\)](#)

### テンプレートごとの操作

この次に、テンプレートごとに操作を実行できます。リスト上のテンプレートにマウス ポインターを合わせると、使用可能な操作が表示されます。

| アイコン | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 「[テンプレートの編集]」、設定または保存先を変更する 工場インストールされたスキャンテンプレートを変更することもできます。                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | 「[テンプレートのコピー]」、新しいテンプレートを作成する                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 「[テンプレートの削除]」、特定の 1 つのテンプレートを削除する<br><br>メモ<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 工場インストールされたスキャンテンプレートを削除した場合、工場出荷時のデフォルト設定を復元することで回復できます。 詳細については、<a href="#">工場出荷時のデフォルトを復元 (57 ページ)</a> を参照してください。</li> <li>• 一部の保存先 (外部の場所と Smart Inbox) は、スキャンテンプレートでスキャン保存先として設定されている場合、削除できません。</li> </ul> |
|      | 「[このテンプレートをデフォルトテンプレートとして設定します]」、選択されたテンプレートをデフォルトに設定する                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 新規テンプレートの作成

### はじめに

「WebTools Express」で新しいテンプレートを作成します。



#### メモ

- 構成によって、使用可能な設定の数が異なる場合があります。
- 選択した内容によって、表示される設定の数が異なる場合があります。
- ユーザー パネル上のスキャン テンプレートはアルファベット順に並んでいますので、ご注意ください。テンプレートの配列を変更したい場合は、名前の前の番号 (01、02、03 など) の昇順に配列することをお勧めします。
- 操作パネルで「Home (ホーム)」ボタンをクリックし、スキャンテンプレートを更新します。

### 手順

- スキャン テンプレートには、「WebTools Express」で「[プリファレンス]」 - 「[スキャン]」タブを選択します。
- 右側の「[新規作成]」をクリックします。
- ユーザーが認識可能な [名前] を入力します。
- 使用される設定の説明として [説明] を入力します。
- 目的の設定を選択します。テンプレート エディタでは、すべての設定について、簡単な説明を表示するツールチップを使用することができます。
- [OK] をクリックしてテンプレートを保存するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## すべてのテンプレートの削除

### はじめに

「WebTools Express」を使用して、すべてのテンプレートを一度に削除することができます。

### 手順

1. スキャン テンプレートには、「WebTools Express」で「[プリファレンス]」 - 「[スキャン]」タブを選択します。
2. 右側の「[すべて削除]」をクリックします。
3. 画面にメッセージ [すべてのテンプレートを削除しますか?] が表示されます。
4. [OK] をクリックしてすべてのテンプレートを削除するか、[キャンセル] をクリックして削除をキャンセルします。

## テンプレートのインポート

### はじめに

WebTools Express を使用して、テンプレートをインポートすることができます。

以前に [テンプレートのエクスポート] 手順で作成した、テンプレートを含む zip ファイルを使用します。

### 手順

1. スキャン テンプレートには、「WebTools Express」で「[プリファレンス]」 - 「[スキャン]」タブを選択します。
2. 右側の「[インポート]」をクリックします。
3. 既存のテンプレートを上書きするには、[既存のテンプレートを上書きする] チェックボックスを選択します。 チェックボックスを選択しない場合、重複するテンプレートをインポートすると連番が付けられます。
4. 「参照」をクリックして、[zip ファイルの場所を選択します]。
5. [OK] をクリックしてすべてのテンプレートをインポートするか、[キャンセル] をクリックしてインポートをキャンセルします。

## テンプレートのエクスポート

### はじめに

WebTools Express を使用して、テンプレートをエクスポートすることができます。

エクスポートは、zip ファイルとして保存されます。 zip ファイルには、使用可能なすべてのテンプレートが含まれます。

### 手順

1. スキャンテンプレートには、「WebTools Express」で「[プリファレンス]」 - 「[スキャン]」タブを選択します。
2. 右側の「[すべてエクスポート]」をクリックします。
3. [保存] をクリックしてエクスポートを zip ファイルとして保存するか、[キャンセル] をクリックしてエクスポートを中止します。

## テンプレートの工場出荷時のデフォルトの復元

### はじめに

WebTools Express を使用して、すべてのテンプレートの工場出荷時のデフォルトを復元することができます。

カスタム テンプレートは変更されません。

### 手順

1. スキャン テンプレートには、「WebTools Express」で「[プリファレンス]」 - 「[スキャン]」タブを選択します。
2. 右側の「[工場出荷時のデフォルト値の復元]」をクリックします。
3. 画面にメッセージ [出荷時デフォルト テンプレートをすべて復元しますか?] が表示されます。
4. [OK] をクリックしてテンプレートを復元するか、[キャンセル] をクリックして復元を中止します。

## スキャンテンプレートを有効または無効にする

### はじめに

スキャンテンプレートを有効または無効にできます。テンプレートを有効にすると、ユーザー パネルで使用可能になります。

### 手順

1. 「[プリファレンス]」 - 「Scan (スキャン)」タブを開きます。
2. 「Actions (アクション)」で、優先テンプレートの隣にある [テンプレートの編集] アイコンをクリックします。テンプレート ウィンドウが開きます。
3. 「[ファイル]」の下で、「[ユーザ パネルに表示]」設定を「[はい]」または「[いいえ]」に設定します。
4. 「OK」をクリックして、入力内容を確認します。

### 結果

「[はい]」を選択すると、「Smart Access」の操作パネルでテンプレートが使用可能になります。



#### メモ

デフォルトのスキャンテンプレートは、無効になっている場合でも、常に操作パネルの Smart Access で利用できます。

# 場所の設定

## 場所の設定

### はじめに

ユーザー パネルには、スキャン先とプリント元の場所のリストがあります。

格納を目的としてこの場所にスキャン済みファイルを送信するか、この場所にファイルを保存してそれをプリンタに送信します。

外部の場所は、WebTools Express の [設定] - [外部の場所] タブで定義できます。

### 場所の種類

様々な場所の種類をスキャン先およびプリント元として設定できます。

| 場所の種類                           | 場所の種類の説明                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Smart Inbox                     | この場所を選択する場合、個人の Smart Inbox からプリントすることができます。あるいは、選択した Smart Inbox にスキャン済みファイルが送信されます。                                                                                                           |
| [USB]                           | この場所を選択する場合、ユーザ パネルに挿入した USB 大容量ストレージデバイスをプリント元またはスキャン先として設定できます。                                                                                                                               |
| [FTP]                           | この場所を選択する場合、FTP 経由のリモート ワークステーション上の共有フォルダをプリント元またはスキャン先として設定できます。                                                                                                                               |
| [SMB]                           | この場所を選択する場合、SMB 経由のリモート ワークステーション上の共有フォルダをプリント元またはスキャン先として設定できます。                                                                                                                               |
| [WebDAV]                        | この場所の種類を選択する場合、WebDAV 経由でクラウドを入力して、ネットワーク ドライブとして使用できます。                                                                                                                                        |
| [Home フォルダ]                     | この場所の種類を選択する場合、自分のワークステーション上のパーソナルホーム フォルダをプリント元またはスキャン先として設定できます。<br><br>☞ メモ<br>ホーム フォルダは、「[ユーザー名とパスワード]」で「[ユーザー認証]」が有効になっている場合にのみ使用できます。<br>ホーム フォルダは、インフラストラクチャの一部として IT 部門により構成される必要があります。 |
| [PlanWell® Collaborate] (オプション) | この場所を選択する場合、PlanWell Collaborate クラウド サービスをプリント元またはスキャン先として設定できます。                                                                                                                              |

## USB の有効化または無効化

### はじめに

場所として USB を使用する場合、まず USB の設定を指定する必要があります。WebTools Express で設定を指定できます。

### 図

| 種類                    | 名前                    | 説明                       | デフォルト | アクション |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------|-------|
| USB                   | USB                   | USB 設定                   |       |       |
| PlanWell® Collaborate | PlanWell® Collaborate | PlanWell® Collaborate 設定 |       |       |

### 手順

- [設定] [外部の場所] タブを開きます。
- [USB] を選択して、[アクション] の下の [編集] アイコンをクリックします。ウィンドウが開きます。
- ユーザーが認識可能な [名前] を入力します。この名前はユーザ パネルに表示されます。
- 場所として USB の [説明] を入力します。
- [有効な機能] で、USB に使用する機能を選択できます。
  - USB をプリント元およびスキャン先として有効にするには、「[プリント元およびスキャン先]」を選択します。
  - USB をプリント元としてのみ有効にするには、「[プリント元のみ]」を選択します。
  - USB をスキャン先としてのみ有効にするには、「[スキャン先のみ]」を選択します。
  - USB 機能を無効にするには、「[なし]」を選択します。
- 外部の場所として USB の設定を保存するには、[OK] をクリックします。

### 結果

USB を有効にして、ユーザ パネルに USB キーを挿入すると、外部の USB の場所をユーザ パネルを経由して、または WebTools Express で使用できます。

USB を無効にすると、USB を外部の場所として使用できません。

## ホーム フォルダの有効化および編集

### はじめに

場所としてホーム フォルダを使用する場合、まずユーザー認証を有効にする必要があります。すると、外部の場所リストにホーム フォルダが表示されます。ホーム フォルダが表示されると、機能を設定できるようになります。



#### メモ

ホーム フォルダは、インフラストラクチャの一部として IT 部門により構成された場合にのみ使用可能な自分用の安全な外部の場所です。資格情報 ([ユーザー名とパスワード]) を使ってユーザー パネルからログインすると、自分のホーム フォルダのみが表示されます。ホーム フォルダをスキャン先に指定すると、ファイルはネットワーク上の自分用の場所に送信されます。典型的な構成では、ファイルはワークステーション上のホーム ドライブの下にあります。

### 始める前に

まず、[ユーザー認証] の値を選択して [ユーザー名とパスワード] 設定を有効化したことを確認します。詳細については、[ユーザー認証の有効化 \(78 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

1. [設定] - [外部の場所] タブを開きます。
2. [Home フォルダ] を選択して、[編集] の下の [アクション] アイコンをクリックします。ウィンドウが開きます。
3. 「[有効な機能]」で、ホーム フォルダで使用したい機能を選択することができます。
  - ホーム フォルダをプリント元およびスキャン先として有効にするには、「[プリント元およびスキャン先]」を選択します。
  - ホーム フォルダをプリント元としてのみ有効にするには、「[プリント元のみ]」を選択します。
  - ホーム フォルダをスキャン先としてのみ有効にするには、「[スキャン先のみ]」を選択します。
  - ホーム フォルダを外部の場所として無効にするには、「[なし]」を選択します。
4. 外部の場所としてのホーム フォルダの設定を保存するには、「[OK]」をクリックします。

## PlanWell Collaborate の有効化(オプション)

### はじめに

PlanWell Collaborate (ARC クラウドのサポート) 用のライセンスをインストール済みの場合は、[設定] タブでこの外部の場所を有効化できます。

### 手順

1. [設定] - [外部の場所] タブを開きます。
2. [PlanWell® Collaborate] を選択して、[アクション] の下の [編集] アイコンをクリックします。 ウィンドウが開きます。
3. 「[プロキシ設定を使用する]」のチェック ボックスをチェックします。 ローカル ネットワーク上で場所を構成した場合、ボックスのチェックを外して、プロキシの設定を使わないようにしなければならない場合があります。
4. [有効な機能] で、 PlanWell Collaborate に使用する機能を選択できます。
  - 「PlanWell Collaborate」をプリント元およびスキャン先として有効にするには、「[プリント元およびスキャン先]」を選択します。
  - PlanWell Collaborate をプリント元としてのみ有効にするには、「[プリント元のみ]」を選択します。
  - PlanWell Collaborate をスキャン先としてのみ有効にするには、「[スキャン先のみ]」を選択します。
  - 外部の場所として PlanWell Collaborate を無効にするには、「[なし]」を選択します。
5. 外部の場所として PlanWell Collaborate の設定を保存するには、[OK] をクリックします。

## 外部の場所の作成

### はじめに

WebTools Express で独自の FTP, SMB, WebDAV, の外部の場所を作成できます。

### 始める前に




#### メモ

- [SMB] プロトコルを有効にしていることを確認してください。
- [FTP] - [設定] タブで、[接続] を有効にしていることを確認してください。
- [WebDAV] の URL がブロックされていないことを確認してください。
- この手順には、システム管理者としてログインする必要があります。

### 手順

1. [設定] - [外部の場所] タブを選択します。
2. 右上角の [新規作成] をクリックします。



3. ユーザーが認識可能な [名前] を入力します。この名前はユーザパネルに表示されます。
4. 使用される設定の [説明] を入力します。
5. 外部の場所の [種類] を選択します。[FTP]、[SMB]、[WebDAV] または。
6. [パス] を入力します 外部の場所へのフォルダパスまたは URL です。
  - [FTP] の場合、以下の構文を使用します。ホスト名[/パス] (例: myhost/mydirectory/scantofile)。
  - [SMB] の場合、以下の構文を使用します。\\ホスト名\共有名[パス] (例: \\myhost\myshareddirectory\scantofile)。
  - [WebDAV] の場合の場合は、完全な HTTP URL (例: http://example.webdav.org:8080/repository/) を使用します。
7. [認証情報] で、外部の場所にアクセスするために、ユーザーがログインする必要があるかどうかを選択します。
  - ユーザーにユーザパネルへのログインを求める場合は、[ユーザパネルでログインするようユーザに指示します] を選択します。  
ユーザーがユーザパネルで外部の場所へのアクセスを試行すると、ログインが表示されます。
  - ここで認証情報を設定する場合は、[自動ログインには以下の認証情報を使用します:] を選択します。  
ユーザーが外部の場所へのアクセスを試行する際に、ユーザパネルへのログインを要求されることはありません。
8. [自動ログインには以下の認証情報を使用します:] を選択した場合は、ユーザー名とパスワードを入力します。
  - [ユーザー名] によって、外部の場所へのアクセスが与えられます。ユーザーは、外部の場所について少なくとも読み込みおよび書き込み権限を持つ必要があります。SMB 保存先の場合のフォーマット

は以下の通りです。ローカルユーザー名: 「IP アドレス\ユーザー名」または「ホスト名\ユーザー名」。ドメインユーザー名: 「ドメイン\ユーザー名」

- ユーザー名に対応する [パスワード] を入力します。
9. [有効な機能] を選択します。プリントジョブまたはスキャンジョブの選択された場所へのアクセスを有効または無効にします。
10. [OK] をクリックして外部の場所を保存します。



#### メモ

システムは外部の場所を検証し、検証に失敗するとエラー メッセージが表示されます。

エラーが発生した場合、「保存」をクリックしてエラーが発生したままで外部の場所を保存するか、「変更」をクリックしてエントリを変更することができます。

## 結果

操作パネルおよび WebTools Express から外部の場所を使用することができます。

## デフォルトの外部の場所の設定

### はじめに

デフォルトの場所として外部の場所を設定することができます。ジョブに対して特定の外部の場所を選択しないと、デフォルトの場所が使用されます。

### 手順

1. [設定] - [外部の場所] タブを選択します。
2. [外部の場所] でデフォルトとして設定する外部の場所を選択します。
3. [アクション] でチェックボックスアイコンをクリックします。

## デフォルトのプリント保存先を設定

### はじめに

WebTools Express でデフォルトのプリント保存先を設定することができます。プリントジョブの保存先がジョブチケット内で指定されていない場合やジョブチケットがない場合は、ジョブはデフォルトの保存先に送信されます。2つのデフォルトのプリント保存先から選択できます。

- ・ジョブは自動的にプリントされ、Smart Inbox に保存されます。
- ・ジョブが Smart Inbox に送信されるので、これをローカルに開始する必要があります。



#### メモ

[プリントジョブの宛先を無効にする] 設定が [いいえ、ジョブチケットで指定されたとおり] に指定されている場合、デフォルトのプリント保存先を設定することができます。この設定は、[プリファレンス] - [システムのデフォルト] - [ジョブ管理] にあります。

### 手順

1. [プリファレンス] - [システムのデフォルト] タブを選択します。
2. [編集] セクションの [ジョブ管理] をクリックするか、[プリントジョブのデフォルトの宛先] 設定をクリックします。
3. [キューと Smart Inbox の両方] または [Smart Inbox のみ] を選択します。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

### 終わった後に

これで任意のプリント保存先がデフォルトになりました。他の設定を指定しない場合、すべてのプリントジョブがこの保存先に送信されます。

## FTP での外部の場所の作成に関するトラブルシューティング (エラー メッセージの表示後)

FTP で外部の場所の作成に失敗したことを見つけるエラー メッセージが表示されます。

問題を解決するには、エラー メッセージに従って、次の表で提案される検証プロセスを実行します。

| エラー メッセージ                                 | 実行する作業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザー名またはパスワードが間違っています。                    | リモート ユーザー名とパスワードを確認します。<br>ユーザー名とパスワードが正しい場合は、外部の場所の名前の構文も確認します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>リモート ホスト ユーザーの場合: &lt;hostname&gt;\&lt;username&gt; または &lt;IP_address&gt;\&lt;username&gt;</li> <li>ドメイン ユーザーの場合: &lt;domainname&gt;\&lt;username&gt;</li> </ul>                                                                                         |
| リモート ホスト名を解決できません。                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホスト名が正しく、有効であることを確認します。</li> <li>プリンタが顧客のネットワークに接続されていることを確認します。</li> <li>WebTools Express でプリンタのネットワーク設定を確認します。</li> <li>プライマリ DNS サフィックス、優先 DNS サーバー、サブネットマスク、デフォルト ゲートウェイ</li> <li>DNS サーバーがホスト名を IPv4 アドレスに解決できることをシステム管理者に確認します</li> <li>前述のいずれのチェックを実行しても問題が解決されない場合は、ホスト名の代わりにリモート ホストの IPv4 アドレスを入力します。</li> </ul> |
| パスが存在しないか間違っています。                         | パスの構文が次の規則に従っていることを確認します: <ul style="list-style-type: none"> <li>hostname/share[/folder/...] または</li> <li>&lt;IP_address&gt;/share[/folder/...]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| リモート ホストが見つかりません。                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホスト名または IP アドレスが正しく入力されていることを確認します。</li> <li>リモート ホストが稼動しており、ネットワークに接続されていることを確認します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| リモート ホストにアクセスすることができません。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>リモート ホストで FTP プロトコルが有効になっていることを確認します。</li> <li>顧客ネットワーク セキュリティ ポリシー (ファイアウォール/スイッチ) により FTP ポートが許可されていることを確認します。</li> <li>FTP 保存先の場合: FTP サーバーがポート 21 を使用していることを確認します。</li> </ul>                                                                                                                                          |
| 外部の場所をテストできません: リモート サーバーへの接続が最大数に達しています。 | 外部の場所のサーバーへの接続が最大数に達しています。システム管理者に問い合わせるか、後で再試行してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| エラー メッセージ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 実行する作業                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>タイムアウト時間が経過したため、リモート保存先のテストが中止されました。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>FTP サーバー ワークステーション上のファイアウォールが「FTP パッシブ モード」接続を妨げていないか確認します。</p> <p> メモ<br/>FTP パッシブ モード接続の詳細については、『Plot - Wave-ColorWave Systems Security』マニュアルを参照してください。</p> |
| <p>FileZilla Server の例</p> <p>FileZilla Server のインストール後、エラー メッセージが表示されることがあります。Windows ファイアウォール経由で FileZilla Server アプリケーションを許可するには、次の手順に従います。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Windows ファイアウォールのウィンドウを開きます。</li> <li>2. 「Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する」をクリックします。</li> <li>3. 「別のアプリの許可...」(または「別のプログラムの許可...」)ボタンをクリックします。<br/>「アプリの追加」(または「プログラムの追加」)と名前が付いたウィンドウが表示されます。</li> </ol> <p> メモ<br/>リストから「FileZilla Server Interface」を選択しないでください。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. 「参照...」ボタンをクリックします。</li> <li>5. FileZilla Server をインストールしたディレクトリを検索します(通常は C:\Program Files (x86)\FileZilla Server\)。</li> <li>6. 「FileZilla server.exe」をダブル クリックまたは選択します。</li> </ol> <p> 重要<br/>「FileZilla Server Interface.exe」を選択していないことを確認します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. 「Open」をクリックします。<br/>「アプリの追加」または「プログラムの追加」ウィンドウが再度表示されます。</li> <li>8. 表示されたリストを下方向にスクロールして、「FileZilla server.exe」を選択します。</li> <li>9. 「追加」をクリックします。<br/>Windows ファイアウォールの許可されたアプリのウィンドウが再度表示されます。<br/>「FileZilla server.exe」が「許可されたアプリ(またはプログラム)および機能」リストに追加されていることを確認します。<br/>「プライベート」、「パブリック」、または「ドメイン」のいずれかにチェックマークが付いていることを確認します(アクセスするネットワークの種類によって異なる)。</li> <li>10. 「OK」をクリックして、Windows ファイアウォールのウィンドウを閉じます。</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・保存先フォルダへのパスが正しく入力されていることを確認します。</li> <li>・保存先フォルダがリモート ホストに存在していることを確認します。</li> </ul>                                                                                                                     |

| エラー メッセージ                               | 実行する作業                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 指定されたユーザー アカウントには、この場所への「書き込み」権限がありません。 | スキャン to ファイルの場合は、リモート共有でリモート ユーザーが「書き込み」権限を所持していることを確認します。 |
| 外部の場所が一杯で空き容量がありません。                    | 外部の場所で、「スキャン to」操作用の空き容量を確保します。                            |
| 外部の場所のテストを実行できません: 内部エラーが発生しました。        | システムを再起動し、リトライします。                                         |

## SMB での外部の場所の作成に関するトラブルシューティング (エラー メッセージの表示後)

SMB で外部の場所の作成に失敗したこと通知するエラー メッセージが表示されます。

問題を解決するには、エラー メッセージに従って、次の表で提案される検証プロセスを実行します。

| エラー メッセージ                | 実行する作業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザー名またはパスワードが間違っています。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>リモート ユーザー名とパスワードを確認します。<br/>ユーザー名とパスワードが正しい場合は、外部の場所の名前の構文も確認します。           <ul style="list-style-type: none"> <li>リモート ホスト ユーザーの場合: &lt;hostname&gt;\&lt;username&gt; または &lt;IP_address&gt;\&lt;username&gt;</li> <li>ドメイン ユーザーの場合: &lt;domainname&gt;\&lt;username&gt;</li> </ul> </li> <li>保存先のワークステーションで NTLMv1 認証が受け付けられることを確認してください。<br/>(Windows 環境: ローカル セキュリティ ポリシー - セキュリティの設定 - ローカル ポリシー - セキュリティ オプション - ネットワーク セキュリティ - LAN Manager 認証レベル: この設定は、「LM を拒否する」または「LM と NTLM を拒否する」以外の値に設定する必要があります)</li> </ul> |
| リモート ホスト名を解決できません。       | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホスト名が正しく、有効であることを確認します。</li> <li>プリンタが顧客のネットワークに接続されていることを確認します。</li> <li>WebTools Express でプリンタのネットワーク設定を確認します。<br/>プライマリ DNS サフィックス、優先 DNS サーバー、サブネットマスク、デフォルト ゲートウェイ</li> <li>DNS サーバーがホスト名を IPv4 アドレスに解決できることをシステム管理者に確認します</li> <li>前述のいずれのチェックを実行しても問題が解決されない場合は、ホスト名の代わりにリモート ホストの IPv4 アドレスを入力します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| パスが存在しないか間違っています。        | パスの構文が次の規則に従っていることを確認します: <ul style="list-style-type: none"> <li>\&lt;hostname&gt;\share[\&lt;folder&gt;\...]</li> <li>\&lt;IP_address&gt;\share[\&lt;folder&gt;\...]</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| リモート ホストが見つかりません。        | <ul style="list-style-type: none"> <li>ホスト名または IP アドレスが正しく入力されていることを確認します。</li> <li>リモート ホストが稼動しており、ネットワークに接続されていることを確認します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| リモート ホストにアクセスすることができません。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>リモート ホストで SMB プロトコルが有効になっていることを確認します。</li> <li>ファイアウォールで SMB ポートが許可されていることを確認します。<br/>(TCP 445)</li> <li>保存先ワークステーションで NetBIOS over TCP/IP が有効になっていることを確認します。<br/>(Windows 環境: ネットワークと共有センター - アダプターの設定の変更でネットワーク接続を右クリック - プロパティ - IP V4- プロパティ - 全般 - 詳細設定 - WINS)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |

| エラー メッセージ                                         | 実行する作業                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リモート保存先をテストできません: リモート サーバーへの接続が最大数に達しています。       | 外部の場所のサーバーへの接続が最大数に達しています。システム管理者に問い合わせるか、後で再試行してください。                                                                                                                                                       |
| 指定されたパスまたは URL がリモート ホストに存在しないか、フォルダ名の綴りが間違っています。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 共有が正しく入力されていること、および共有がリモート ホストに存在することを確認します。</li> <li>• 保存先フォルダへのパスが正しく入力されていることを確認します。</li> <li>• 保存先フォルダがリモート ホストに存在していることを確認します。</li> </ul>                      |
| 指定されたユーザー アカウントには、この場所への「書き込み」権限がありません。           | スキャン to ファイルの場合は、リモート共有でリモート ユーザーが「書き込み」権限を所持していることを確認します。                                                                                                                                                   |
| 外部の場所が一杯で空き容量がありません。                              | 外部の場所で、「スキャン to」操作用の空き容量を確保します。                                                                                                                                                                              |
| 外部の場所のテストを実行できません: 内部エラーが発生しました。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• システムを再起動し、リトライします。</li> <li>• 保存先ワークステーションで SMB1 が有効になっていることを確認します。<br/>(Windows 環境: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters キー)。</li> </ul> |

## WebDAV での外部の場所の作成に関するトラブルシューティング (エラー メッセージの表示後)

WebDAV で外部の場所の作成に失敗したことを見つけるエラー メッセージが表示されます。

問題を解決するには、エラー メッセージに従って、次の表で提案される検証プロセスを実行します。

| エラー メッセージ                                         | 実行する作業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロキシ認証が必要です。プロキシの設定を確認してください。                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>プロキシが必要か否かを確認します。</li> <li>プロキシの設定を確認します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| リモート ホスト名を解決できません。                                | プロキシが必要か否かを確認します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 指定されたパスまたは URL がリモート ホストに存在しないか、フォルダ名の綴りが間違っています。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>パスが存在することを確認します。</li> <li>WebDAV サーバーでインターネット アクセスが不要な場合は (ローカル ネットワーク)、「プロキシ設定」機能のチェックをオフにしてください。</li> <li>WebDAV の外部の場所の構文を確認します。これがクラウドの WebDAV の構文に従っていることを確認します。</li> </ul> <p> <b>重要</b><br/>「Box.com」クラウドの場合、WebDAV の構文は変更されています。新しい構文は、<code>https://dav.box.com</code> です。新しい構文を使用する必要があります。これによって <code>https://apps.box.com/dav</code> が置き換えられます。</p> |
| パスが存在しないか間違っています。                                 | パスおよび URL 構文を確認します。パスに不正な文字が存在するか、URL が間違っています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ユーザー名またはパスワードが間違っています。                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>リモート ユーザー名とパスワードを確認します。</li> <li>ユーザー名とパスワードが正しい場合は、パスの構文も確認します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 外部の場所をテストできません: リモート サーバーへの接続が最大数に達しています。         | 外部の場所のサーバーへの接続が最大数に達しています。システム管理者に問い合わせるか、後で再試行してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 指定されたユーザー アカウントには、この場所への「書き込み」権限がありません。           | <ul style="list-style-type: none"> <li>スキヤン to ファイルの場合は、リモート ホスト上でリモート ユーザーが「書き込み」権限を所持しているか否かを確認します。</li> <li>WebDAV の外部の場所の構文を確認します。</li> </ul> <p> <b>メモ</b><br/><code>http://</code> を <code>https://</code> で置き換えます。</p>                                                                                                                                                                         |
| 外部の場所が一杯で空き容量がありません。                              | 外部の場所で空き容量を確保します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 外部の場所のテストを実行できません: 内部エラーが発生しました。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>パス設定で入力した URL の構文を確認します。</li> <li>WebDAV サーバーでインターネット アクセスが不要な場合は (ローカル ネットワーク)、「プロキシ設定」のチェックがオフになっていることを確認します。</li> <li>システムを再起動し、リトライします。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# プリンタ設定の構成

## 地域設定の指定

### 目的

地域設定は、プリンタのインストール時に構成されます。初期構成を変更する場合、[地域設定] で変更することができます。

次の順序で、プリンタの地域設定を定義します。

- ユーザパネルの [第 1 言語] および [第 2 言語]。
- [測定単位]
- [タイム ゾーン]  
[タイム ゾーン]を変更した場合、[現在の日付と時間] を設定する前に、まずシステムを再起動する必要があります。
- [現在の日付と時間]
- [時刻フォーマット]



### メモ

[測定単位] を変更するたびに、コントローラによって mm およびインチ単位間で値が再計算されます。この設定を頻繁に変更すると、四捨五入の際の丸め誤差により、計算値が若干変化する可能性があります。

### 手順

1. [プリファレンス] - [システムのデフォルト] タブを開きます。
2. [地域設定] セクションの [編集] をクリックするか、編集する設定の値をクリックします ([第 1 言語] など)。
3. 設定を変更します。次のいずれかを選択できます。
  - 米国で一般的に使用される設定
  - 米国以外で一般的に使用される設定
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## ユーザー セッションタイムアウトの設定

### はじめに

操作パネルは、自動的に「ホーム」画面およびそのデフォルト構成に戻ります。ユーザー セッションに制限時間を設定できます。

### 使用する場合

プリンタの生産性を低下させない適切なタイムアウト時間を指定します。

### 手順

1. [セキュリティ] - [設定] タブを開きます。
2. [ユーザアクセス構成] セクションの [編集] をクリックするか、[ユーザー セッション タイムアウト] 設定をクリックします。
3. タイムアウト時間を入力します。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## 作業時間の設定

### はじめに

プリンタの作業時間を WebTools Express で設定できます。

プリンタを自動的にウェイクアップさせるには、最初に [自動オン] を有効にします。[最初の作業日] 設定を使用して作業日を指定します。たとえば、「月曜日」となり、[最後の作業日] 設定では「金曜日」などとなります。また、[起動タイム] および [作業日の終了の時刻] 設定でウェイクアップ時間とシャットダウン時間を設定します。たとえば、「06:30」や「19:00」となります。

この方法では、設定した日付と時刻にプリンタの電源が自動的にオン/オフされます。



#### メモ

たとえ [自動オン] が無効であったとしても、[作業日の終了の時刻] 設定は有効で、プリンタの電源を設定時間に自動的に切れます(省電力規制のため、プリンタは 24 時間に一度はシャットダウンする必要があります)。



#### メモ

設定された作業時間以外にプリンタの電源を手動で入れた場合、プリンタは選択された[スリープ モードに切り替わるまでの時間]期間が経過した後、スリープモードに入らず、自動的に電源が切れます。

### 手順

1. [プリファレンス] - [システムのデフォルト] タブを開きます。
2. [プリンタのプロパティ] セクションで [編集] をクリックします。
3. [自動オン] 設定を [有効] に設定します。
4. [起動タイム]、[作業日の終了の時刻]、[最初の作業日] および [最後の作業日] 設定を任意に設定します。
5. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

### 結果

これで、プリンタは自動的にウェイクアップするようになり、設定した日の設定した時間帯の間はアクティブになります。

## スリープモードの設定

### はじめに

プリンタには省電力モードが用意されており、プリンタが一定時間アイドル状態になると使用できるようになります。タイマーの設定により、不要な電力消費を防ぎます。プリンタの電源がオフになり、プリンタの消費電力が最小になります。コントローラの電源はオンのままでです。スリープモードからウェイクアップする際、プリンタにはウォームアップの時間がほぼ必要ありません。

### 手順

1. [プリファレンス] - [システムのデフォルト] タブを開きます。
2. [プリンタのプロパティ] セクションの [編集] をクリックするか、[スリープモードに切り替わるまでの時間] 設定をクリックします。
3. 新しい値を入力します。30 分がデフォルトです。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。



#### メモ

- ウィンドウに選択可能な最小値と最大値が表示されます。
- プリンタがスリープモードの場合、いくつかの方法でシステムを有効にすることができます。
  - プリントジョブを送信する
  - ユーザパネルでウェイクアップボタンを押す
  - 用紙引き出しを開く
  - スキャナに原稿を挿入する
  - USBデバイスを差し込む

## 用紙要求タイムアウトの設定

### はじめに

プリンタで使用できない用紙が要求された場合、ユーザパネルに用紙要求が含まれたメッセージが表示されます。

- [用紙要求タイムアウト]設定が無効になっている場合、問題が解消されるまで、ユーザパネルに用紙要求が表示されたままになります。
- [用紙要求タイムアウト]設定が有効になっている場合(デフォルト)、用紙要求タイムアウト値を秒単位で入力できます。用紙要求タイムアウト期間中に用紙要求が解消されなかった場合、[用紙要求タイムアウト後のアクション]設定に基づいて、プリンタによってジョブキューからジョブが削除されるか、ジョブが注意状態になります。

### 手順

1. [プリファレンス] - [システムのデフォルト] タブを開きます。
2. [編集] セクションの [プリンタのプロパティ] をクリックするか、[用紙要求タイムアウト] 設定をクリックします。
3. 設定を有効にする場合、時間も入力しなくてはなりません。設定を無効にする場合、時間は調整できません。
4. [用紙要求タイムアウト後のアクション] 設定をクリックします。
5. 「[ジョブを注意状態にします]」または「[ジョブを削除します]」を選択します。
6. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## 用紙の種類の構成

### はじめに

プリンタにはさまざまな種類の用紙を取り付けることができます。「WebTools Express」では、用紙の種類を示して、プリンタが認識できるようにしたり、デフォルトとして設定したりできます。

### 手順

1. [用紙] - [用紙タイプ] タブを開きます。
2. 「[インストール済みの用紙タイプ]」に、サポートされている用紙の種類の一覧が表示されます。用紙の種類を有効または無効にして、環境に合わせてシステムを微調整することができます。
3. 用紙の種類の前にあるボックスをチェックします。右側にある「[有効化]」、「[無効化]」、または「[デフォルト]」を選択します。



#### メモ

現在プリンタに取り付けられている用紙の種類を無効にすることはできません。

## 用紙サイズの構成

### はじめに

プリンタには様々な用紙サイズを取り付けることができます。 WebTools Express では、用紙サイズを示して、プリンタが認識できるようにすることができます。

### 手順

1. [用紙] - [用紙サイズ] タブを開きます。
2. [サポートされる用紙サイズ] に、サポートされている用紙サイズの一覧が表示されます。  
用紙サイズを有効または無効にして、環境に合わせてシステムを微調整することができます。
3. 用紙サイズの前にあるボックスをチェックします。 リストの先頭にある「[有効化]」または「[無効化]」を選択します。



#### メモ

現在プリンタに取り付けられている用紙サイズを無効にすることはできません。

## ペン設定の構成

### はじめに

ペン設定は、図面の作成に使用するアプリケーションで定義できます。アプリケーションでペン設定が定義されていない場合、WebTools Express でデフォルトのペン設定を構成できます。

### 手順

1. [プリファレンス] - [プリント ジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. ペン番号のリストを確認していきます。
3. 変更するペン番号の値をクリックします。  
ペン設定のウィンドウが開きます。このペンのカラー、幅およびパターンを設定できます。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## プリント品質およびプリント生産性の最適化

### PDF の透明の平板化の設定

#### はじめに

WebTools Express では、プリント前に PDF ドキュメント内の透明情報を平板化するための設定を選択できます。この設定は、透明情報が含まれる PDF ドキュメントにのみ使用されます。

以下の値のいずれかを選択できます。

- [クオリティ]  
プリント品質が最も重要な場合、この値を選択します。処理速度が低下し、必要なメモリ容量が増えます。
- [速度]  
プリント品質よりも PDF 処理のパフォーマンスが重要な場合、この値を選択します。大規模で複雑な PDF ファイルが高速に処理され、少ないメモリが使用されます。

#### 手順

1. [プリファレンス] - [プリントジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. [PDF 汎用] セクションの [編集] をクリックするか、[透明の均一化] 設定をクリックします。
3. [クオリティ] または [速度] を選択します。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## PDF のワイプアウト修正の設定

### はじめに

PDF の [ワイプアウト補正] 設定を使用すると、イメージの一部を覆う、ブラックの塗り潰し領域を含む PDF ドキュメントをプリントすることができます。この設定を有効にすると、PDF ドキュメントが正しくプリントされますが、PDF ファイルの処理速度は低下します。

### 手順

1. [プリファレンス] - [プリント ジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. [PDF 汎用] セクションの [編集] をクリックするか、[ワイプアウト補正] 設定をクリックします。
3. 有効化または無効化します。ボックスにチェックマークを付けると、設定が有効になります。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## PDF の刷り重ねの設定

### はじめに

[重ね刷り] 設定は、他のオブジェクトと重複した場合、オブジェクトの色合いを混合する方法を定義します。有効な場合、刷り重ねの設定により、重複するカラーがレンダリングされる方法が改良されます。無効な場合、カラーは定義されたのと同じ順番でレンダリングされ、常に重複するカラーがそれ以前にレンダリングされたカラーの上にきます。

### 手順

1. [プリファレンス] - [プリント ジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. [PDF 汎用] セクションの [編集] をクリックするか、[重ね刷り] 設定をクリックします。
3. 有効化または無効化します。ボックスをチェックして、設定を有効にします。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## ロングプロットモードの設定

### はじめに

[長尺プロットモード] 設定が有効になっている場合、設定が無効になっている場合と比較して最大8倍の長さのプロットをプリントすることができます。

長いプリントをプリンタがプリントできるようにするため、プリント品質は低下します。



#### メモ

この設定は、PDFまたはPostScriptファイルには適用されません。

### 手順

1. [プリファレンス] - [プリントジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. [一般(非PostScript/PDF)]セクションの[編集]をクリックするか、[長尺プロットモード]設定をクリックします。
3. 有効化または無効化します。ボックスにチェックマークを付けると、設定が有効になります。
4. [OK]をクリックして確定するか、[キャンセル]をクリックして入力を取り消します。

## 自動ロール切り替えの設定

### はじめに

WebTools Express で、自動ロール切り替え設定を選択することができます。

- [ロールが空: 特定のロール番号が設定されているとき]  
次のいずれかの操作を選択できます。
  - [類似するロールに切り替え (同じタイプ・サイズのもの)]  
選択されたロールの用紙が終了した場合、プリンタは自動的に (サイズと用紙タイプが) 同一のロールに印刷を続けます。同一のロールが利用できない場合はジョブは停止し、プリンタから新しい用紙を装着する要求が出されます。
  - [空になったロールを交換するときは常に確認]  
ジョブは停止し、プリンタから新しい用紙を装着する要求が出されます。

この設定は、用紙サイズが選択されただけのジョブには、影響を及ぼしません。これらのジョブには、新しいロールを選択することが可能かどうかを、用紙選択ポリシーが決定します。

### 手順

1. [プリファレンス] - [システムのデフォルト] タブを開きます。
2. [プリンタのプロパティ] セクションの [編集] をクリックするか、[ロールが空: 特定のロール番号が設定されているとき] 設定をクリックします。
3. 目的の操作を選択します。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## スプールしきい値の設定

### はじめに

ジョブ メモリが一杯の場合、プリンタは新しいジョブを受け付けることができないため、メモリを部分的に解放する必要があります。[スプールしきい値] 設定を指定して、ジョブのスプール容量を定義します。

次のいずれかの値を選択できます。

- [低]  
数多くの小規模なプリント ジョブがあり、より大きな容量を許可する場合、この値を選択します。
- [通常]  
これは、デフォルト設定です。小規模なジョブおよび大規模なプリント ジョブの両方がある場合、この値を選択します。
- [高]  
数多くの大規模なプリント ジョブがあり、ジョブ メモリが一杯になったことが原因でファイル転送が中止される危険性を低減するには、この値を選択します。

### 手順

1. [プリファレンス] - [システムのデフォルト] タブを開きます。
2. [プリンタのプロパティ] セクションの [編集] をクリックするか、[スプールしきい値] 設定をクリックします。
3. [低]、[通常] または [高] を選択します。  
プリント生産性が重要な要因である場合、[低] を選択します。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## 回転モードを設定する

### はじめに

イメージを回転させる場合、回転の設定を使用できます。この設定では、事前定義された回転の値でイメージを回転させるか、プリンタに自動的に回転を実行させることができます。

次のいずれかの値を選択します。

- [回転なし]
- [90° ]
- [180° ]
- [270° ]
- [縦送り]
- [横送り]
- [180° 回転して縦送り]
- [180° 回転して横送り]
- [自動用紙節約]
- [自動用紙節約に 180 度の回転を追加]
- [自動プロダクション]
- [自動プロダクション (追加で 180° 回転)]

### 手順

1. [プリファレンス]- [プリント ジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. [レイアウト] セクションの [編集] をクリックするか、[回転] 設定をクリックします。
3. 次のいずれかの値を選択します。

最も効率的な方法で用紙を使用するには、[自動用紙節約] または [自動用紙節約に 180 度の回転を追加] を選択します。

プリント生産性が重要な要因である場合、[自動プロダクション] または [自動プロダクション (追加で 180° 回転)] を選択します。

4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

## アライメント モードを設定する

### はじめに

シート上でイメージを移動させる場合、アライメント モードを変更できます。アライメント モードを使用して、プリント キャリッジの移動が必要な距離を削減することで、プリント生産性を最適化することもできます。たとえば、イメージをシート右上の隅に合わせることができます。

次のアライメント設定を選択できます。

| アライメント モード |      |      |
|------------|------|------|
| [左上]       | [上]  | [右上] |
| [左]        | [中央] | [右]  |
| [左下]       | [下]  | [右下] |

### 手順

1. [プリファレンス] - [プリント ジョブのデフォルト] タブを開きます。
2. [レイアウト] セクションの [編集] をクリックするか、[アライメント] 設定をクリックします。
3. 正しい値を選択します。  
プリント生産性が最も重要な要因である場合、[右上] を選択します。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。

# モバイルプリントおよびスキャンの構成


## Publisher Express

### はじめに

Publisher Express では以下の機能が提供されます:

- モバイルデバイスからプリンタへのプリント可能ファイルの送信
- プリンタからモバイルデバイスへのスキャン済みファイルの保存
- プリンタ上のスキャン済みファイルの削除

図



### 要件

Publisher Express には、モバイルデバイスのブラウザからアクセスすることができます。

動作条件は以下の通りです:

- プリンタのネットワークに接続された Wi-Fi インフラが必要です
- システムへのアクセスおよび参照が可能な対応モバイルデバイスが必要です
- 対応モバイル OS が必要です
- 対応モバイル Web ブラウザが必要です

オプション:

- 保存されたファイルをプリントするにはモバイルファイル エクスプローラ アプリケーションが必要です。
- QR コードをスキャンするためのモバイル アプリケーションが必要です

## 機能を使用するには

Publisher Express を使用する場合:

- ネットワークおよび Wifi インフラの構成はシステム管理者が行います。
- システム管理者は、構成情報をプリンタ コントローラ インターフェースに入力します。この情報を使用して QR カードを生成およびプリントすることができます。  
QR カードには Publisher Express への接続方法に関する情報が含まれる QR コードが含まれます。
- ユーザーは、モバイル デバイスで Wifi 機能を有効にして、ネットワークに接続します。ユーザーは、デバイスの Web ブラウザで Publisher Express を開きます。
- Publisher Express を使用して、ユーザーはモバイル デバイスからのファイルをプリントしたり、スキャン済みドキュメントを保存したりできます。

## インフラおよびモバイル デバイスの互換性に関する最新情報の入手

接続用件に関する情報については、<http://downloads.cpp.canon> 製品ページの「PlotWave-ColorWave Systems Connectivity」マニュアルを参照してください。モバイル接続に関する詳細情報については、<http://www.canon.com/support/>をご覧ください。

## モバイル接続用の WebTools Express 設定の指定

### はじめに

ユーザーが Publisher Express に簡単にアクセスできるようにするには、最初に設定を構成する必要があります。入力された情報に基づいて QR カードを作成し、簡単にアクセスできるようにします。



#### メモ

- この手順には、キー オペレータまたはパワーユーザーとしてログインする必要があります。
- Wi-Fi ネットワークが構成され、ネットワークにプリンタが接続されていることを確認します。

### 手順

- [設定] - [接続] タブを開きます。
- [モバイル] セクションの画面右上角の [編集] をクリックします。
- 設定を入力します。この情報は QR カードにもプリントされます:



#### メモ

IT ポリシーに従って情報を入力します。詳細については、システム管理者にご連絡ください。

WebTools Express のモバイル セクション

| 設定                   | アクション                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| [QRC シート上の Wi-Fi 名]  | Wifi ネットワークの名前を入力します。<br>QR カードに名前が表示されます。           |
| [QRC シート上の Wi-Fi キー] | 必要に応じて、Wifi ネットワークのパスワードを入力します。<br>QR カードにキーが表示されます。 |

- [OK] をクリックして、設定を確定します。



#### メモ

プリンタが Windows ドメイン ネットワーク上にある場合は、WebTools Express にドメイン名を入力します:

- [設定] - [接続] タブを開きます
- [ネットワーク アダプタ] セクションに移動します。 - [プライマリ DNS サフィックス] フィールドにドメイン名を入力します。

## クイックレスポンスカードを生成します

### はじめに

ユーザーがモバイル デバイスからプリンタに簡単にアクセスできるようにするために、QR (クイック レスpons) カードを作成することができます。QR カードには、モバイル デバイスとプリンタの間で接続を確立するために必要な情報がすべて含まれます。カードには、すべての設定と生成された固有の QR コードが含まれます。プリンタの URL が表示されるため、モバイル デバイスの Web ブラウザから Publisher Express にアクセスすることもできます。

QR カードを個別のカードまたはポスターにプリントして、プリンタへの簡単なアクセスを提供します。

### 始める前に

最初に、WebTools Express で接続情報用の設定を編集する必要があります。システム管理者またはパワーユーザーのみがこの情報を編集することができます。



#### メモ

下の図は一例です。お使いのプリンタ用にこの QR カードをプリントして使用することはできません。設定に基づき、プリンタによって、ユーザー固有の QR コードを含む QR カードが生成されます。

### 図



**How to use Publisher Express**

1. Connect your mobile device to the Wifi
2. Enter the URL or scan the QR code

Print

Upload the file \*

Scan

Scan to Smart Inbox

\*The web browser on your mobile device must support local uploading.

[1] QR カードの例

### 手順

1. [サポート] - [バージョン情報] タブを開きます。
2. [ダウンロード] セクションで [Quick Response Card] をクリックします。  
新しいウィンドウが開きます。QR カードが自動的に生成され、ウィンドウに表示されます。
3. QR カードをプリントします。

## モバイル デバイスを Publisher Express に接続する

### 接続する前に:

- システムが構成されていることを確認します。
- QR カードを生成していることを確認します。
- モバイル デバイスで Wi-Fi 接続が有効になっていることを確認します。



#### メモ

- iOS モバイル デバイスの場合、より拡張された WebTools Express にアクセスするには、iCab Mobile ブラウザにプリンタの IP アドレスを入力する必要があります。
- 互換性に関する最新情報については、Canon Web サイトの [サポート] タブをご覧ください。
- モバイル デバイスで接続に失敗し、接続を確立できない場合は、システム管理者にご連絡ください。

### Publisher Express への接続

Publisher Express には 3 通りの方法で接続できます。以下の手順に従って接続します。

| 接続方法:   | ステップ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QR コード  | <ul style="list-style-type: none"><li>モバイル デバイスで QR コード スキャン アプリケーションを開きます。</li><li>QR カードに表示された QR コードをスキャンします。<br/>モバイル デバイスの Web ブラウザで Publisher Express が開きます。</li><li>要求された場合は、QR カードに表示されたパスワードを入力して接続します。</li></ul>                                            |
| URL     | <ul style="list-style-type: none"><li>モバイル デバイスの Web ブラウザを開きます。</li><li>QR カードに表示されたプリンタの URL を入力します。<br/>(例) 「<a href="http://hostname(.com)/v2/MobileWebTools">http://hostname(.com)/v2/MobileWebTools</a>」</li><li>要求された場合は、QR カードに表示されたパスワードを入力して接続します。</li></ul> |
| IP アドレス | <ul style="list-style-type: none"><li>モバイル デバイスの Web ブラウザを開きます。</li><li>プリンタの IP アドレスを入力します。IP アドレスはシステム管理者から入手します。</li><li>要求された場合は、QR カードに表示されたパスワードを入力して接続します。</li></ul>                                                                                           |
|         | モバイル デバイスの Web ブラウザで Publisher Express が開きます。<br>このツールを使用してモバイル デバイスからプリントしたり、スキャン済みファイルをモバイル デバイスに保存できるようになります。                                                                                                                                                      |

# 第4章

## プリント システムの使用

# 原稿を挿入する方法

## はじめに

コピーまたはスキャンする際は、原稿をプリンタに正しく挿入することが重要です。



### 重要

- スキャナでは、厚さが 0.8 mm 以上の原稿、または硬質の原稿をスキャンすることはできません。
- スキャナに引き込まれた原稿をプリンタから引き戻さないでください。原稿をリリースするには、操作パネルの [停止ボタン] を押し、Smart Access で [原稿のリリース] をタップします。

## 手順

- 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。



- スキャナが原稿を引きこみます。

原稿の幅は自動的に検出され、Smart Access に表示されます。[ライブ スキャン ビュー] は、スキャン処理を表示します。

## 結果

WebTools Express で選択された [原稿リリース モード] に応じて、スキャン手順の実行後に、スキャナによって原稿が保持またはリリースされます。スキャナから文書をリリースするには、Smart Access で [原稿のリリース] をタップします。

原稿がリリースされると、次の原稿を挿入することができます。

# 原稿を自動挿入するには

## はじめに

自動挿入機能を有効にした場合は、文書をスキャンするたびにグリーン ボタンを使用する必要はありません。この方法によって、生産性が向上します。スキャナが自動的にアクティブになり、スキャン手順の完了後、原稿がリリースされます。



### メモ

- プリント タイルを選択する場合、あるいは指定された時間の経過後に操作パネルがホーム画面に戻っている場合は、自動挿入機能が無効になります。
- 原稿を挿入する前に、コピーまたはスキャン ジョブの設定を変更することができます。

## 手順

- 最初の原稿を上向きで、原稿フィード テーブルの中央に位置合わせして挿入します。
- スキャナが原稿を引きこみます。
- グリーン ボタンを 2 回タップします。グリーン ボタンにメッセージ [自動] が表示されます。
- グリーン ボタンをタップして、スキャン ジョブを開始します。
- 操作パネルにメッセージ [原稿の挿入] が表示されたら、次の原稿を挿入できます。
- 自動挿入機能を無効にするには、グリーン ボタンをタップします。グリーン ボタンから [自動] が消えます。

# プリント ジョブ - ジョブ送信ツール

## Publisher Express を使用してプリント ジョブを送信する

### はじめに


Publisher Express は、WebTools Express に統合されているジョブ サブミッタです。



#### メモ

Publisher Express を使用してプリント ジョブを送信する場合、ジョブの最大サイズは 2 GB となります。

### 図



### 手順

| 手順 | アクション                                          | 注意事項                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | [ジョブ] - タブを開きます。                               | このタブには次の項目が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Publisher Express セクション</li> <li>ジョブおよびスキャンのキューで現在使用可能なすべてのジョブの概要です。</li> <li>現在 1 つまたは複数のジョブが含まれているすべての Smart Inboxes の概要です。</li> </ul> |
| 2  | Publisher Express セクションで [新しいジョブの作成] をクリックします。 | 新しいウィンドウが開きます。                                                                                                                                                                                     |

| 手順 | アクション                                                                                 | 注意事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | [ファイルの追加] をクリックし、[参照...] ボタンを使用して、プリントするファイルを選択します。<br>この操作を繰り返し、必要な数のファイルをジョブに追加します。 | 次のデータフォーマットの文書のみをプリントできます。他のフォーマットを使用する場合、ファイルはプリンタに送信できません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• HP-GL - .hp, .hpg, .hpgl</li> <li>• HP-GL/2 - .hp2</li> <li>• HP RTL - .rtl</li> <li>• CALS - .cls, .cal</li> <li>• NIRS - .nir, .nif</li> <li>• CalComp - .cc, .906, .907, .951, .crf, .pci</li> <li>• Edmics (C4) - .c4</li> <li>• TIFF - .tif</li> <li>• PostScript 3 - .ps (licensed)</li> <li>• PDF - .pdf (licensed)</li> <li>• JPEG - jpg, jpeg</li> </ul> |
| 4  | [事前設定] を選択し、必要に応じて [設定] を変更します。                                                       | Publisher Express で変更されたジョブ設定は、WebTools Express で定義されたデフォルト設定よりも常に優先されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5  | [ワークフロー] セクションで、プリント先となるスマートインボックスの名前を入力して [OK] をクリックし、スマートインボックスにプリントジョブを送信します。      | 新しい Smart Inbox 名を入力すると、簡単に新しい Smart Inbox を作成することができます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Smart Inbox を使用してプリント ジョブを送信する

### はじめに

WebTools Express 内の Smart Inbox にジョブを追加した後、Smart Inbox 経由でこのジョブをプリントできます。



#### メモ

Smart Inbox を作成する方法については、[Smart Inbox を作成して開く Smart Inbox \(66 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

1. WebTools Express で [ジョブ] タブを選択します。
2. Smart Inbox に対して「開く」をクリックします。
3. 空白のフィールドをクリックして、正しい Smart Inbox をクリックします。
4. ジョブを選択して、[プリント] をクリックします。ジョブがキューにコピーされます。

## Publisher Select 3 を使用してプリントジョブを送信する

### はじめに

Publisher Select 3 は、PlotWave 3000/3500 用のジョブを作成、プレビュー、プリントおよび管理するためのジョブ送信アプリケーションです。




#### メモ

製品ページの下の "<http://downloads.cpp.canon>" で Publisher Select 3 ソフトウェアをダウンロードできます。ここでは、詳細情報に関する操作ガイドもダウンロードできます。

### Publisher Select 3

Publisher Select 3 は次の作業を行う際に使用します。

- プリンタへの接続。
- アプリケーション設定をプリファレンスに設定。
- プリンタで利用可能な用紙とインクを確認。
- ジョブの作成。
- ジョブをプリンタに送信。



### Publisher Select 3 を使用してプリントジョブを送信する

1. Publisher Select 3 を起動してプリンタに接続します。  
ホーム画面が開きます。
2. 左の画面で、利用可能なインクおよび用紙のプリンタステータスを確認します。
3. テンプレートを選択するか、またはカスタムテンプレートを作成して選択します。
4. ジョブに文書を追加します。

## Publisher Select 3 を使用してプリント ジョブを送信する

---

5. ジョブの文書を選択し、プリント設定を確認または調整できます。
6. プリント プレビューを確認します。
7. 緑色のプリント ボタンをクリックして、ジョブをプリントします。
8. 送信済みジョブリストで送信済みジョブを追跡し、管理します。

# Driver Select for Microsoft® Windows® を使用してプリントジョブを送信する

## はじめに


Driver Select for Microsoft® Windows® は、PlotWave 3000/3500 用のジョブを作成、プレビュー、プリントおよび管理できる、混合ラスタ-ベクタ HP-GL/2 プリンタ ドライバです。



### メモ


Driver Select for Microsoft® Windows® の詳細については、["http://downloads.cpp.canon"](http://downloads.cpp.canon)に移動し、ご使用の製品を選択してください。

## Driver Select for Microsoft® Windows®



## 手順

| 手順 | アクション                                         | 注意事項                                           |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | プリントするファイルをソース アプリケーションで開きます。                 | AutoCAD® またはその他の任意の Windows アプリケーション           |
| 2  | アプリケーションの [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。       |                                                |
| 3  | [プリンタ] ダイアログ ボックスの [プリント] エリアでプリンタの製品名を選択します。 |                                                |
| 4  | [プロパティ] をクリックします。                             | WebTools Express でデフォルトのプリントジョブ設定を定義することができます。 |


| 手順 | アクション                                                                                                              | 注意事項                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 画面の右上角の [オプション] メニューで、[詳細オプション] を選択します。ジョブ設定のデフォルト値を無効にするには、[Océ Job Ticket 有効] セクションの [トラブルシューティング] ボックスをチェックします。 |  |
| 6  | プリンタ ドライバのすべてのタイルを確認し、必要に応じて設定を変更します。                                                                              |                                                                                    |
| 7  | [OK] またはプリント キューにプリント ジョブを送信するには、[Smart Inbox] をクリックします。                                                           |                                                                                    |

# Driver Express for Adobe® Postscript® 3™を使用してプリントジョブを送信する

## はじめに

Canon が提供する Driver Express for Adobe® Postscript® 3™を使用し、プリントジョブをご使用のプリンタに送信することができます。

プリンタで PostScript ファイルをプリントするには、別途ライセンスが必要です。



## 手順

1. プリントするファイルをソース アプリケーションで開きます。
2. アプリケーションの [ファイル] メニューで、[プリント] をクリックします。
3. [プリント] ダイアログ ボックスの [プリンタ] エリアでプリンタの製品名を選択します。
4. [プロパティ] および [詳細] をクリックします。  
「プロパティ」を選択して、プリントジョブの設定を行うことができます。
5. ジョブ設定のデフォルト値を無効にするには、Job Ticket を有効にします。
6. 必要に応じてプリンタ機能の設定を確認および変更します。
7. Smart Inbox またはプリント キューにプリントジョブを送信するには、[OK] をクリックします。

## Publisher Mobile を使用してプリント ジョブを送信する

### はじめに

Publisher Mobile は、iPhone、iPad、または Android デバイス経由で Canon システムから簡単にプロットすることができるようになるアプリケーションです。

すべての TCS、TDS、ColorWave および PlotWave のシステムがサポートされます。ユーザーは、すべての PDF\*、PLT (HPGL1/2)、TIFF、JPEG および DWF\* をプロットすることができます。




#### メモ

\* ご使用のシステムやアクティブなライセンスによって、サポートされるファイルの種類は異なる可能性があります。

### 始める前に

Android デバイスの場合は Play Store から、iOS デバイスの場合は App Store から Publisher Mobile をダウンロードします。

### 図



### 手順

Publisher Mobile にプリンタを追加する

| 手順 | アクション                              | 注意事項                                                 |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | モバイル デバイスで Publisher Mobile を開きます。 |                                                      |
| 2  | プリンタ ボタンをタップします。                   | Publisher Mobile により、ネットワーク内で使用可能な互換性のあるプリンタが検出されます。 |

| 手順 | アクション                                  | 注意事項                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 「接続」アイコンで示される検出されたプリンタがプリンタリストに追加されます。 | プリンタが検出されない場合は手動で追加することができます。<br>「追加」プリンタボタンをタップします。                                                                                                                                                                                 |
| 4  | プリンタリストから、プリンタを選択します。                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | プリンタ名の横の「設定」アイコンをタップします。               | プリンタ設定ウィンドウが開きます。                                                                                                                                                                                                                    |
| 6  | プリンタのIPアドレスまたはホスト名を入力します。              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | プリンタについて設定を追加します。                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>名前の入力</li> <li>プリンタモデルのボックスのオンまたは定義</li> <li>ロール数の定義</li> </ul>                                                                                                                               |
| 8  | 設定を保存します。プリンタが追加されます。                  |  メモ<br>WebTools Expressを開くことも可能です。設定のウィンドウでハイパーアリンクをタップします。これは以下の場合に便利です。- プリンタステータスを確認する - アカウント情報を入力する - Smart Inboxを表示する - エラーが発生しているかどうかを表示する |

## Publisher Mobile からプリントジョブを送信する

| 手順 | アクション                              | 注意事項                                                                                |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Publisher Mobile でプリントするファイルを開きます。 |                                                                                     |
| 2  | ご使用のプリンタを選択します。                    |                                                                                     |
| 3  | 必要なプリント設定を定義します。                   | 選択可能な主な設定:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>用紙ソース</li> <li>スケール</li> </ul> |
| 4  | コピー部数を表示します。                       |                                                                                     |
| 5  | グリーンボタンをタップします。                    | ジョブがプリンタに送信されます。                                                                    |

## モバイルデバイスからのプリント

### はじめに


Publisher Express にアクセスできる場合、モバイルデバイスからのファイルをプリントタでプリントすることができます。



#### メモ

- モバイルデバイスのファイル レポジトリを参照することができます。必要に応じて、ファイル エクスプローラ アプリケーションをインストールします。 詳細については、Canon Web サイトを参照してください。
- 有効な接続があることを確認します。
- システムでアカウント情報が必要な場合は、プリントジョブが WebTools Express の [モバイル] という名前の Smart Inbox に送信されます。ジョブはプリントされません。ワークステーションから WebTools Express に接続します。ジョブをプリントするには、アカウント情報に入力します。

### 図



### 手順

- [プリント] セクションに移動し、[新しいジョブ] を選択します。  
[プリントジョブ] ウィンドウが表示されます。
- [ファイルを選択してください] をクリックします。
- プリントするファイルを参照して、「開く」をクリックします。
- プリントジョブの設定を定義して、「OK」をクリックします。

5. 設定の指定後、右上のプリンタアイコンをクリックします。ジョブがプリンタに送信されます。

## 結果

ドキュメントがプリントされます。プリント中は、プリントジョブが操作パネルおよびWebTools Express のジョブキューに表示されます。

## FTP を使用してプリント ジョブを送信する

### はじめに

プリンタは、FTP 経由のプリントをサポートしています。

FTP 経由でプリント ジョブを送信すると、デフォルトの WebTools Express 設定が優先されます。



#### メモ

- WebTools Express で、FTP 経由でのプリントを有効にする必要があります。
- 操作パネルで FTP 経由の外部の場所を作成する方法については、[外部の場所の作成 \(110 ページ\)](#) を参照してください。

### 始める前に

操作パネルでプリンタのネットワーク設定と IP アドレスを検索します。

システム メニューのサムネイルをタップし、リスト内で [ネットワーク設定] を選択します。必要な情報が含まれたウィザードが開きます。

### FTP 経由でプリント ジョブを送信するには

以下の手順を使用して、FTP 経由でファイルをプリントできます。

- コマンド ライン プロンプト経由
- FTP アプリケーション経由、または
- Windows ファイル エクスプローラ経由  
Windows ファイル エクスプローラに、「**ftp://<ホスト名または IP アドレス>/ジョブ**」と入力します。

プリンタには専用の FTP ジョブ フォルダがあります。このフォルダは削除または変更できません。インストール時に作成され、保護されます。FTP 経由でファイルをプリントする最も簡単な方法は、Windows ファイル エクスプローラにある [ジョブ] フォルダにファイルをドラッグ アンド ドロップするかコピー アンド ペーストする方法です。このフォルダ内の文書は、プリンタでプリントされます。

## LPR を使用してプリントジョブを送信する

### はじめに

プリンタは、LPR 経由のプリントをサポートしています。

LPR 経由でプリントジョブを送信した場合、デフォルトの WebTools Express 設定が優先されます。



#### メモ

WebTools Express で、LPR を使用するプリントを有効にする必要があります。

### LPR 経由でプリントジョブを送信するには

コマンドプロンプトに続いて次の行コマンドを入力します。 「**lpr -S <ホスト名または IP アドレス> -P <プリント キュー名><ファイル名>**」。



#### メモ

<プリント キュー名>には、「**jobs**」など、任意の名前を使用できます。

## ホーム フォルダを使用してプリント ジョブを送信する

### はじめに

WebTools Express でユーザー認証を有効にすると、安全な場所としてホーム フォルダにプリントまたはスキャン ジョブを送信できます。



#### メモ

ホーム フォルダは、インフラストラクチャの一部として IT 部門により構成された場合にのみ使用可能な自分用の安全な外部の場所です。

### 始める前に

構成された[ユーザー認証]を使用して[ユーザー名とパスワード]を有効にし、まず場所としてホーム フォルダを有効にします。 詳細については、 [ホーム フォルダの有効化および編集（108 ページ）](#) を参照してください。

### 手順

1. 資格情報「[ユーザー名とパスワード]」を使用して、 Publisher Express または他のジョブ サブミッタにログインします。
2. ジョブを作成し、プリンタに送信します。
3. 資格情報「[ユーザー名とパスワード]」を使用してプリンタ操作パネルにログインします。  
個人の場所と、ジョブを含むホーム フォルダのみが表示されます。
4. ジョブを選択し、グリーン ボタンをクリックします。

## クラウドを使用してプリントジョブを送信する

### はじめに


クラウドは、ファイルの送信先として使用する仮想ネットワーク ドライブとして見なすことができますが、ファイルの保存と共有の場所としても見なすことができます。

SharePoint などの汎用のクラウド アプリケーションや HTTP URL 経由のアプリケーションなどがありますが、企業は独自のプライベート クラウドや社内クラウドを使用することもできます。

### 始める前に

WebTools Express で [WebDAV] 経由の外部の場所を作成し、プリンタとのクラウド接続を確立できるようにします。 詳細については、[外部の場所の作成（110 ページ）](#) を参照してください。

### 図




### 手順

1. モバイル デバイス上でクラウド アプリケーションを開きます。
2. 使用するアプリケーションに従って以下を実行します。
  - プリントするファイルを追加して保存します。あるいは、
  - プリンタにファイルを送信します。

## プリントジョブ送信のトラブルシューティング

### はじめに

プリントジョブ送信をトラブルシューティングするために、問題およびソリューションを確認します。



| 問題                                            | 解決法:                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adobe Acrobat Reader を使用して PDF ファイルをプリントできない。 | プリントジョブを送信する場合(「ファイル」-「プリント」)、プリントダイアログ内で「PDFページサイズごとに用紙ソースを選択する」のボックスにチェックマークが付いていることを確認してください。 |

# プリント ジョブ

## デフォルトのプリント ジョブを実行する

### はじめに

ジョブをプリントする際に設定を指定しない場合、デフォルトのプリセットが使用されます。ジョブを開始するには、Smart Access のみを使用します。

ジョブのジョブ設定セクション内に、使用されるプリセットを表示できます。

### 始める前に

以下のいずれかのジョブ サブミッタ経由でジョブを送信するようにしてください。

|                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Publisher Express                                  | <a href="#">Publisher Express を使用してプリント ジョブを送信する (144 ページ)</a>                       |
| Publisher Select                                   | <a href="#">Publisher Select 3 を使用してプリント ジョブを送信する (147 ページ)</a>                      |
| Wide format Printer Driver for Microsoft® Windows® | <a href="#">Driver Select for Microsoft® Windows® を使用してプリント ジョブを送信する (149 ページ)</a>   |
| Driver Express for Adobe® Postscript® 3™           | <a href="#">Driver Express for Adobe® Postscript® 3™を使用してプリント ジョブを送信する (151 ページ)</a> |
| Publisher Mobile                                   | <a href="#">Publisher Mobile を使用してプリント ジョブを送信する (152 ページ)</a>                        |
| Publisher Express<br>(モバイル バージョン)                  | <a href="#">モバイル デバイスからのプリント (154 ページ)</a>                                           |

あるいは、以下を経由してジョブを送信します。

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| LPR                  | <a href="#">LPR を使用してプリント ジョブを送信する (157 ページ)</a>     |
| FTP                  | <a href="#">FTP を使用してプリント ジョブを送信する (156 ページ)</a>     |
| クラウド (WebDAV)        | <a href="#">クラウドを使用してプリント ジョブを送信する (159 ページ)</a>     |
| ホーム フォルダ             | <a href="#">ホーム フォルダを使用してプリント ジョブを送信する (158 ページ)</a> |
| PlanWell Collaborate | <a href="#">クラウドを使用してプリント ジョブを送信する (159 ページ)</a>     |
| USB                  | <a href="#">USB キーからのプリント (164 ページ)</a>              |



### メモ


ダイレクト プリントを有効にする設定を指定していない場合、以下の手順が適用されます。ダイレクト プリントを使用すると、ジョブは直ちにプリントされます。 詳細については、[ダイレクト プリント \(163 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

1. ジョブをプリンタに送信したら、操作パネルでプリント タイルをタップして場所のリストを開きます。

## デフォルトのプリント ジョブを実行する

2. ジョブの場所を選択します。デフォルトでは、パブリック Smart Inbox です。



ジョブは、新しいウィンドウ内にリストで表示されます。

3. リストからジョブを選択します。
4. ジョブ設定の横のグリーン ボタンをタップします。

## ダイレクトプリント

### はじめに

デフォルトのプリントジョブを実行する場合:

- ダイレクトプリントを使用してプリントすることができます。  
ダイレクトプリントを使用してプリントすると、プリントジョブは直ちにキューに送信されます。
- ダイレクトプリントを使用しないでプリントすることができます。  
ダイレクトプリントを使用しないでプリントすると、プリンタでジョブをローカルに開始できます。



#### メモ

- [プリファレンス] - [システムのデフォルト] - [ジョブ管理] - [プリントジョブの宛先を無効にする] が [はい、Smart Inbox にのみ送信します] に設定されると、直接的にプリントすることができないため、プリンタでプリントジョブを開始する必要があります。ダイレクトプリントを使用してプリントする場合、この設定を WebTools Express で変更する必要があります。
- Publisher Express を使用してプリントジョブを送信する方法については、[Publisher Express を使用してプリントジョブを送信する \(144 ページ\)](#) を参照してください。



### ダイレクトプリントを使用してデフォルトのプリントジョブを実行する

| 手順 | アクション                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | いずれかのジョブサブミッタ経由でプリンタにジョブを送信し、ジョブチケット内で「ダイレクトプリント」を選択します。通常は、WebTools Express 内の Publisher Express を経由します。 |
| 2  | プリンタに移動し、プリントを収容します。                                                                                      |

### ダイレクトプリントを使用しないでデフォルトのプリントジョブを実行する

| 手順 | アクション                                                      |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | いずれかのジョブサブミッタ経由でプリンタにジョブを送信し、指定した Smart Inbox を場所として選択します。 |
| 2  | プリンタに移動し、操作パネル上の Smart Access 経由で Smart Inbox を開きます。       |
| 3  | Smart Inbox でジョブを選択します。                                    |
| 4  | グリーンボタンをタップして、ジョブをプリントします。                                 |


## USB キーからのプリント

### はじめに

USB キーを使用すると、プリンタでプリントとスキャンのジョブを実行できます。

### 手順

1. USB キーをマルチタッチ ユーザ パネルの USB ポートに差し込みます。  
操作パネルで、プリント タイルが自動的に選択され、USB の場所が有効になります。
2. プリント Smart Access 内で USB の場所をタップします。  
USB キー上にあるフォルダとファイルのリストが表示されたウィンドウが開きます。 リスト全体をスワイプして、正しいファイルを検索します。



3. グリーン ボタンをタップして、ジョブを開始します。  
さらに多くの設定を指定するには、ジョブ名およびジョブの設定をタップできます。 プリセット ウィンドウが開き、追加の設定を指定できます。

## 操作パネルでのプリント プリセット

### はじめに

プリンタは、異なる設定を指定しない場合、プリントおよびコピーのジョブにデフォルトのプリセットを使用します。プリント プリセットは 4 つのカテゴリに分けられます。

- [用紙]
- [レイアウト]
- [イメージ]
- [仕上げ]

これらのカテゴリすべてのプリセットは、WebTools Express で変更できます。詳細は、[を参照してください。](#)

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| プリセットの概念       | <a href="#">プリセットについて知っておくべきこと (92 ページ)</a>  |
| プリセット設定を変更するには | <a href="#">デフォルトのプリント プリセットの設定 (95 ページ)</a> |

## プリントジョブのための詳細設定

### はじめに



マルチタッチ操作パネルで [プリント] タイルをタップすると、独自の設定を指定できます。

プリセット タイル以外に、[すべての設定を表示] で詳細設定を選択できます。次の表に、プリンタで使用可能な設定の概要および簡単な説明を示します。各設定の詳細な説明については、WebTools Express を参照してください。



### プリセット カテゴリ:[用紙]

| 設定      | 設定値                                                                                                | 機能                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [用紙の種類] | 任意の種類<br>用紙の種類のリスト                                                                                 | 使用する用紙の種類です。                                                                                                                                           |
| [用紙サイズ] | 任意のサイズ<br>用紙のサイズのリスト                                                                               | 使用する用紙のサイズです。                                                                                                                                          |
| [用紙ソース] | [自動]<br>「ロール 1」(ロール 1 に取り付けられた用紙の種類および用紙サイズの説明)<br>「ロール 2」(ロール 2 に取り付けられた用紙の種類および用紙サイズの説明)<br>[手動] | コピーまたはプリントする用紙の給紙元を定義します。[自動] を選択した場合、プリンタによって用紙ロールが自動的に選択されます。<br> |

## プリセット カテゴリ:[レイアウト]

| 設定        | 設定値                                                                                                  | 機能                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [カット サイズ] | [カット方法] <ul style="list-style-type: none"> <li>• [シンクロ]</li> <li>• [定型]</li> <li>• [カスタム]</li> </ul> | [シンクロ] に設定されると、イメージに従ってプリントがカットされます。<br>[定型] に設定されると、定型用紙サイズにプリントがカットされます。<br>[カスタム] に設定されると、サイズを手動で入力する必要があります。 |
|           |                                                                                                      |                                |
| [先端余白の追加] |                                                                                                      | 出力の上部に余白を追加します。<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。                                                                     |
|           |                                                                                                      |                               |
| [後端余白の追加] |                                                                                                      | 出力の下部に余白を追加します。<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。                                                                     |
|           |                                                                                                      |                              |
| [回転]      | [自動用紙節約]<br>[0°]<br>[90°]<br>[180°]<br>[270°]                                                        | イメージを反時計回りに回転します。<br>最も効率的な方法で用紙を使用するには、[自動用紙節約] を選択します。                                                         |



| 設定     | 設定値                                                                                            | 機能                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [位置決め] | [アライメント]<br>• [左上]<br>• [上]<br>• [右上]<br>• [左]<br>• [中央]<br>• [右]<br>• [左下]<br>• [下]<br>• [右下] | [用紙上でイメージのアライメントを実行します。]<br>                                                                 |
| [横シフト] |                                                                                                | [イメージを横方向にシフトさせます (「アライメント」で指定されたいずれかの位置へのアライメント後)。]<br>914 ~ 914mm、または 36 ~ 36 インチ。<br>     |
| [縦シフト] |                                                                                                | [イメージを縦方向にシフトさせます (「アライメント」で指定されたいずれかの位置へのアライメント後)。]<br>1219 ~ 1219mm、または 48 ~ 48 インチ。<br> |

| 設定     | 設定値          | 機能                                                                                                                                |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [スケール] | [1:1]        | イメージをスケールして、原稿のサイズにフィットさせます。                                                                                                      |
|        | [用紙サイズに合わせる] | 選択された用紙幅をスケールします。                                                                                                                 |
|        | [定型サイズに]     | イメージをスケールして、リストから選択する用紙サイズにフィットさせます。                                                                                              |
|        |              |                                                 |
|        | [カスタム]       | カスタム パーセンテージにイメージをスケールします。<br>10 ~ 1000 [%]<br> |

## プリセット カテゴリ:[イメージ]

| 設定       | 設定値                      | 機能                                                                                                                               |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [プリント品質] | [定型]<br>[線/テキスト]<br>[写真] | 使用する原稿の種類を定義します<br>                          |
| [ミラー]    | [オン]<br>[オフ]             | 「オン」にすると、イメージが縦軸(用紙搬送方向)に沿ってミラーリングされます。]<br> |

## プリセット カテゴリ:[仕上げ]

| 設定   | 設定値       | 機能                                                                                                                                                         |
|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [排紙] | [上部排紙トレイ] | プリンタの上部の場所であり、シートを下向きで挿入します。<br> メモ<br>一部の用紙の種類は [上部排紙トレイ] に排紙することはできません。 |
|      | [背面出力]    | プリンタの背面の場所であり、シートを上向きで挿入します。                                                                                                                               |

# コピー ジョブ

## デフォルトのコピー ジョブを実行する


### はじめに

原稿をコピーする際に設定を指定しない場合、デフォルトのプリセットが使用されます。ジョブを送信するには、Smart Access のみを使用します。

ジョブのジョブ設定セクション内に、使用されるプリセットを表示できます。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。  
コピー Smart Access が含まれたコピー タイルが操作パネルで自動的に選択されます。



2. コピー部数を選択して、グリーン ボタンをタップします。



#### メモ

スキャナから原稿をリリースするには、Smart Access で [原稿のリリース] をタップします。

## 操作パネルでのコピー プリセット

### はじめに

プリンタは、異なる設定を指定しない場合、プリントおよびコピーのジョブにデフォルトのプリセットを使用します。コピー プリセットは 4 つのカテゴリに分けられます。

- [用紙]
- [レイアウト]
- [イメージ]
- [仕上げ]

これらのカテゴリすべてのプリセットは、WebTools Express で変更できます。 詳細は、[を参照してください。](#)

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| プリセットの概念       | <a href="#">プリセットについて知っておくべきこと (92 ページ)</a> |
| プリセット設定を変更するには | <a href="#">デフォルトのコピー プリセットの設定 (93 ページ)</a> |

## コピー ジョブのイメージ プリセット

### はじめに

[イメージ] プリセットでは、コピー ジョブの品質および生産性を定義できます。事前定義のプリセットが 4 つと、WebTools Express で作成できる 5 番目のカスタム プリセットがあります。

### イメージ プリセット

概要を使って、ジョブに最適な [イメージ] プリセットを選択します。

| イメージ プリセット    | プロパティ                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [CAD グレイスケール] | このプリセットは白黒 CAD 図面に使用します。<br>線画情報はエンハンスされ、背景は抑制されます。                                                                      |
| [CAD カラー]     | このプリセットはカラー CAD 図面に使用します。<br>カラーはモノクロ階調に変換されます。線画情報は若干エンハンスされ、背景は若干抑制されます。                                               |
| [写真]          | このプリセットはフォトライクな原稿でフルレンジのコントラストに使用します。<br>「フォト」はカラー原稿よりも穏やかなコントラストを提供します。このプリセットは、小さい写真やアートワークを拡大し、大型ポスターを作成する場合にも使用できます。 |
| [ジアゾ]         | このプリセットは「ジアゾ」図面や「青焼」など、さまざまな背景の原稿に使用します。<br>線画情報はエンハンスされ、さまざまな背景は抑制されます。                                                 |

## コピー ジョブの詳細設定

### はじめに


マルチタッチ操作パネルで [コピー] タイルをタップすると、独自の設定を指定できます。




プリセット タイル以外に、[すべての設定を表示] で詳細設定を選択できます。次の表に、プリンタで使用可能な設定の概要および簡単な説明を示します。各設定の詳細な説明については、WebTools Express を参照してください。




### プリセット カテゴリ:[用紙]

| プリセット   | 設定値                                                                                                | 機能                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [用紙の種類] | 任意の種類<br>用紙の種類のリスト                                                                                 | 使用する用紙の種類です。                                                                                                                                           |
| [用紙サイズ] | 任意のサイズ<br>用紙のサイズのリスト                                                                               | 使用する用紙のサイズです。                                                                                                                                          |
| [用紙ソース] | [自動]<br>[ロール 1](ロール 1 に取り付けられた用紙の種類および用紙サイズの説明)<br>[ロール 2](ロール 2 に取り付けられた用紙の種類および用紙サイズの説明)<br>[手動] | コピーまたはプリントする用紙の給紙元を定義します。[自動] を選択した場合、プリンタによって用紙ロールが自動的に選択されます。<br> |

## プリセット カテゴリ:[レイアウト]

| プリセット     | 設定値                                                                                                  | 機能                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [カット サイズ] | [カット方法] <ul style="list-style-type: none"> <li>• [シンクロ]</li> <li>• [定型]</li> <li>• [カスタム]</li> </ul> | [シンクロ] に設定されると、イメージに従ってプリントがカットされます。<br>[定型] に設定されると、定型用紙サイズにプリントがカットされます。<br>[カスタム] に設定されると、サイズを手動で入力する必要があります。<br> |
| [先端余白の追加] |                                                                                                      | 出力の上部に余白を追加します。<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。<br>                                                                    |
| [後端余白の追加] |                                                                                                      | 出力の下部に余白を追加します。<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。<br>                                                                   |


| プリセット   | 設定値 | 機能                                                                                                                                      |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [余白の消去] | [上] | [原稿の上部から余白を削除します。]<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。<br>   |
|         | [下] | [原稿の下部から余白を削除します。]<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。<br>   |
|         | [左] | [原稿の左側から余白を削除します。]<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。<br>  |
|         | [右] | [原稿の右側から余白を削除します。]<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。<br> |

| プリセット  | 設定値                                                                                                                                                                                           | 機能                                                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [位置決め] | [アライメント] <ul style="list-style-type: none"> <li>• [左上]</li> <li>• [上]</li> <li>• [右上]</li> <li>• [左]</li> <li>• [中央]</li> <li>• [右]</li> <li>• [左下]</li> <li>• [下]</li> <li>• [右下]</li> </ul> | [用紙上でイメージのアライメントを実行します。]                                                                  |
| [横シフト] |                                                                                                                                                                                               | [イメージを横方向にシフトさせます (「アライメント」で指定されたいずれかの位置へのアライメント後)。]<br>914 ~ 914mm、または 36 ~ 36 インチ。      |
| [縦シフト] |                                                                                                                                                                                               | [イメージを縦方向にシフトさせます (「アライメント」で指定されたいずれかの位置へのアライメント後)。]<br>1219 ~ 1219mm、または 48 ~ 48 インチ。  |

| プリセット  | 設定値      | 機能                                                                                                                                |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [スケール] | [1:1]    | イメージをスケールして、原稿のサイズにフィットさせます。                                                                                                      |
|        | [用紙サイズに] | 選択された用紙幅をスケールします。                                                                                                                 |
|        | [定型サイズに] | イメージをスケールして、リストから選択する用紙サイズにフィットさせます。                                                                                              |
|        |          |                                                 |
|        | [カスタム]   | カスタム パーセンテージにイメージをスケールします。<br>10 ~ 1000 [%]<br> |

## プリセット カテゴリ:[イメージ]

| プリセット | 設定値     | 設定値                                                                                  | 機能                                                                                                                                                                         |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [原稿]  | [原稿の種類] | [ライン/テキストの定型]<br>[線画ドラフト]<br>[カラーの原稿]<br>[折られた線/テキスト]<br>[ブループリント]<br>[濃い原稿]<br>[写真] | 使用する原稿の種類を定義します。適切な原稿の種類の選択については、 <a href="#">コピー ジョブの推奨設定 (182 ページ)</a> を参照してください。<br> |
|       | [背景補正]  | [自動]<br>[オン]<br>[オフ]                                                                 | イメージのバックグラウンドノイズを低減します<br>• デフォルト設定は [自動] です。選択した [原稿の種類] に応じて、地肌補正是自動的に適用される場合と適用されない場合があります。<br>• [オン] または [オフ] を選択して、[自動] を上書きします。<br>適用される地肌補正方法は選択された用紙の種類によります。      |
|       | [原稿の幅]  | [自動]                                                                                 | 原稿の幅は、スキャナによって自動的に検出されます。<br>                                                         |
|       | [定型]    | リストから使用可能な定型サイズのいずれかを選択します。                                                          | 原稿の幅は、定型サイズになります。<br>                                                                 |
|       | [カスタム]  | 210 ~ 914mm あるいは 8.5 ~ 36 インチの範囲でサイズを入力することができます。                                    | 原稿の幅は、カスタムサイズになります。<br>                                                               |

| プリセット   | 設定値              | 設定値                                                                                                                                                  | 機能                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [イメージ]  | [カラー強調表示]        | [オン]<br>[オフ]                                                                                                                                         | 有効な場合、原稿上ではすべてのカラー情報が黒/グレイ情報よりも暗くプリントされます。たとえば、マーク付きのテキストや強調表示されたテキストは、より明白になります。                                                                                    |
|         |                  |                                                                                                                                                      |  メモ<br>これは以下のコピー モードにのみ該当します。[カラーの原稿]、[ライン/テキストの定型]、[線画ドラフト]、[折られた線/テキスト]、[濃い原稿]。 |
| [薄い/濃い] |                  | -5 ~ 5 の値                                                                                                                                            | スキャンの明るさとコントラストを定義します。明るいコピーには大きい値、暗いコピーには小さい値を設定します。コピーを暗くすると、背景にはあまり影響しませんが、情報が暗くなります。コピーを明るくすると、弱い情報が白くクリップされません。                                                 |
| [ミラー]   |                  | [オン]<br>[オフ]                                                                                                                                         | [「オン」にすると、イメージが縦軸(用紙搬送方向)に沿ってミラーリングされます。]                                                                                                                            |
| [スタンプ]  | リストからスタンプを選択します。 |  メモ<br>スタンプの作成方法については、 <a href="#">スタンプの作成(98 ページ)</a> を参照してください。 | スタンプありでコピーします                                                                                                                                                        |
|         |                  |                                                                                                                                                      |                                                                                  |

| プリセット    | 設定値          | 設定値                         | 機能                   |
|----------|--------------|-----------------------------|----------------------|
| [消去する領域] | [消去する領域:X原点] | 0 ~ 914mm、または 0 ~ 36 インチ。   | [削除領域の開始点となる横オフセット。] |
|          | [消去する領域:Y原点] | 0 ~ 6000mm、または 0 ~ 250 インチ。 | [削除領域の開始点となる縦オフセット。] |
|          | [消去する領域: 幅]  | 0 ~ 914mm、または 0 ~ 36 インチ。   | [削除する領域の幅。]          |
|          | [消去する領域: 長さ] | 0 ~ 6000mm、または 0 ~ 250 インチ。 | [削除する領域の長さ。]         |

### プリセット カテゴリ:[仕上げ]

| プリセット | 設定値       | 機能                                                                             |
|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [排紙]  | [上部排紙トレイ] | プリンタの上部の場所であり、シートを下向きで挿入します。<br><br>☞ メモ<br>一部の用紙の種類は [上部排紙トレイ] に排紙することはできません。 |
|       | [背面出力]    | プリンタの背面の場所であり、シートを上向きで挿入します。                                                   |

## コピー ジョブの推奨設定

### はじめに

特定の種類の原稿文書を使用する場合、特定のプリセットと、ジョブの品質と生産性に影響する設定を選択できます。最良の結果を得るには、以下の表の推奨設定を使用してください。

### ワークフロー

- 最初に、ジョブに最適なイメージプリセットを選択します。以下の表で2つ目の列を使用します。詳細については、「[コピー ジョブのイメージプリセット \(173 ページ\)](#)」を参照してください。
- 設定をさらに最適化したい場合は、操作パネルの [すべての設定を表示] で詳細設定を選択できます。画像処理を調整することで出力品質を最適化したい場合は、ジョブに対応する [原稿の種類] を選択できます。以下の表で3つ目の列を使用します。詳細については、「[コピー ジョブの詳細設定 \(174 ページ\)](#)」と「[原稿の種類 \(183 ページ\)](#)」を参照してください。

### 推奨設定

| 原稿文書                                 | [イメージ] プリセット  | [すべての設定を表示] での最適化                     |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 白黒の CAD 図面                           | [CAD グレイスケール] |                                       |
| 折りのあるモノクロームの CAD 図面                  | [CAD グレイスケール] | 原稿の種類を [折られた線/テキスト] に設定します            |
| マーカー ペンによるマーク付きのモノクロームの CAD 図面       | [CAD カラー]     | 「カラー強調表示」が必要な場合は、[カラー強調表示] をオンに設定します。 |
| 強調すべきカラー情報が入ったモノクロームの CAD 図面         | [CAD カラー]     | 「カラー強調表示」が必要な場合は、[カラー強調表示] をオンに設定します。 |
| (折りのある) カラー CAD 図面、地図、ビジネス グラフィックスなど | [CAD カラー]     | 「カラー強調表示」が必要な場合は、[カラー強調表示] をオンに設定します。 |
| 不均一背景のある CAD 原稿                      | [ジアゾ]         |                                       |
| ジアゾ プリント / 「青焼」                      | [ジアゾ]         |                                       |
| 濃い (トランスペアレント) 原稿                    | [ジアゾ]         |                                       |
| 写真および高品位カラー プリント                     | [写真]          |                                       |
| 青い背景上に白い線を使用した青焼                     | [CAD グレイスケール] | 原稿の種類を [ブルー プリント] に設定します              |



#### メモ

[カラー強調表示] をオンに設定すると、モノクロームの情報よりも暗いカラー情報をコピーして、白黒図面で際立ったカラーを保存します。原稿の種類が [写真] と [ブルー プリント] の場合、[カラー強調表示] は使用できないことにご注意ください。

## 原稿の種類

### はじめに

ユーザ パネルで [すべての設定を表示] - [原稿] にある [原稿の種類] 設定を変更すると、ジョブの品質をさらに最適化することができます。

概要を参照して適切な種類を選択します。

### 原稿の種類

| 原稿の種類        | 定義                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [線/テキスト]     | モノクロームの CAD 図面に使用します。                                                          |
| [カラーの原稿]     | カラー CAD 図面など、ほとんどのカラー原稿に使用します。                                                 |
| [写真]         | フォトおよび高解像度プリントに使用します。 フォトはカラー原稿よりも穏やかなコントラストを提供します。                            |
| [濃い原稿]       | 特に青焼きプリントに使用します。 変化する「濁った」背景のある原稿。                                             |
| [折られた線/テキスト] | 折りのあるモノクロームの CAD 図面に使用します。 線画およびしわは抑制されます。 折りのあるカラーの CAD 図面には、[カラーの原稿] を使用します。 |
| [ブルー プリント]   | 青い背景上に白い線を使用した典型的な反転原稿に使用します。                                                  |


## ハーフ サイズ コピーを作成する

### はじめに

原稿を 50% のコピーにスケールする場合、ユーザ パネルでプリセットを変更することができます。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. コピー タイルをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。
3. [レイアウト] プリセットをタップします。



4. [ハーフ サイズ] をタップします。
5. コピー部数を定義して、グリーン ボタンをタップします。

### 結果

プリンタは 50% でコピーします。

## コピーを作成して余白を追加する

### はじめに

コピーを作成すると、文書に余白を追加できます。


[カット サイズ] を使用して、余白なしの原稿をコピーして、コピーに余白を追加することができます。コピーの先端または後端に余白を追加することができます。



#### メモ

カット サイズについては、[プリセット カテゴリ:レイアウト \(175 ページ\)](#) を参照してください。

### 図



### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. コピー タイルをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。
3. [すべての設定を表示] をタップします。設定が表示されたリストが開きます。
4. [レイアウト] プリセットで [カット サイズ] をタップします。



5. [先端余白の追加] または [後端余白の追加] をタップして、値を定義します。
6. 設定を指定して、[OK] をタップします。
7. コピー部数を定義して、グリーン ボタンをタップします。

### 結果

先端または後端に余白が付いた文書がプリントされます。

## コピーを作成して余白を削除する

### はじめに

余白付きの原稿がある場合、コピーから余白を削除することができます。

操作パネル上のオプションを使用し、余白付きの原稿をコピーして、コピーから余白を削除します。原稿の先端、後端、左側および右側から余白を削除することができます。




#### メモ

- カット サイズの設定については、[プリセット カテゴリ:レイアウト \(175 ページ\)](#) を参照してください。
- この設定を使用して、原稿の特定の領域をコピーすることもできます。 詳細については、[原稿の特定の領域のコピーを作成する \(187 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

- 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
- コピー タイルをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。
- [すべての設定を表示] をタップします。設定が表示されたリストが開きます。



- [レイアウト] プリセットで [余白の消去] をタップします。
- [上]、[下]、[左] または [右] を選択して、値を定義します。
- 設定を指定して、[OK] をタップします。
- コピー部数を定義して、グリーン ボタンをタップします。

## 原稿の特定の領域のコピーを作成する

### はじめに

原稿の特定の領域のコピーを作成することができます。オプション [余白の消去] を使用して、特定の領域をコピーします。




#### メモ

カット サイズについては、[プリセット カテゴリ:レイアウト \(175 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. コピー タイルをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。
3. [すべての設定を表示] をタップします。設定が表示されたリストが開きます。
4. [レイアウト] プリセットで [余白の消去] をタップします。



5. [上]、[下]、[左] または [右] を選択して、特定の領域の値を定義します。
6. 設定を指定して、[OK] をタップします。
7. [位置決め] をタップしてから、[アラインメント] をタップします。
8. リストから [中央] を選択して、[OK] をタップします。
9. コピー部数を定義して、グリーン ボタンをタップします。

## コピーを作成して原稿の特定の領域を削除する


### はじめに

コピーを作成して原稿の特定の領域を削除することができます。以下の 2 つの設定を使用できます。

[消去する領域: 幅] および [消去する領域: 長さ]。削除領域の寸法を定義します。また、以下の 2 つの設定を使用できます。[消去する領域:X 原点] および [消去する領域:Y 原点]。シートの削除領域の相対位置を定義します。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. コピー タイルをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。
3. [すべての設定を表示] をタップします。設定が表示されたリストが開きます。
4. [イメージ] プリセットで [消去する領域] をタップします。



5. [消去する領域:X 原点]、[消去する領域:Y 原点]、[消去する領域: 幅] または [消去する領域: 長さ] を選択して、特定の領域の値を定義します。
6. 設定を指定して、[OK] をタップします。
7. コピー部数を定義して、グリーン ボタンをタップします。

## コピーを作成して別のサイズにスケールする

### はじめに

コピーを別のサイズにスケールする場合、詳細設定で変更を実行できます。カスタム設定を使用すると、10～1000%の範囲で任意のスケール パーセンテージを選択することができます。



#### メモ

他のスケール モードについては、[プリセット カテゴリ:レイアウト \(175 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. コピー タイルをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。
3. [すべての設定を表示] をタップします。設定が表示されたリストが開きます。
4. [レイアウト] プリセットで [スケール] をタップします。
5. 新しいウィンドウで [スケール] をタップして、[カスタム] を選択します。
6. [カスタム] で 10～1000% の範囲で任意のパーセンテージを選択します。
7. 設定を指定した後、[OK] をタップします。
8. コピー部数を入力して、グリーン ボタンをタップします。

## 濃い原稿のコピーの作成(青焼き)

### はじめに

青焼き原稿から高品質のコピーを作成するのは困難な場合があります。明るさが変化する「濁った」背景のある青焼き原稿では、不明瞭な出力となる場合があります。PlotWave 3000/3500 には特別な[ジアゾ]プリセットがあります。原稿の明るさと背景の変化に合わせてコピーし、均一で高品質な出力に仕上げます。

### 始める前に

変化する「濁った」背景のある原稿には、[ジアゾ] モードを使用します。

濃いまたは薄い青焼き原稿や、変化する背景のあるその他の濃いまたは薄い原稿は、[ジアゾ] モードでコピーできます。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. コピー タイルをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。
3. [イメージ]プリセットをタップします。
4. [ジアゾ]をタップします。
5. コピー部数を定義して、グリーン ボタンをタップします。

## 強調表示されたカラーが含まれた原稿のコピーの作成

### はじめに

情報を際立たせたり強調表示したりするために白黒図面でカラーが使われている原稿の場合、高品質の白黒コピーの作成が困難な場合があります。PlotWave 3000/3500 には、特別な設定 [カラー強調表示] が用意されており、該当する情報を他の情報よりも暗くすることで原稿の際立ったカラーを白黒で強調表示します。



#### メモ

- [カラー強調表示] 設定は、次のコピー モードにのみ関連します。[カラーの原稿]、[線/テキスト]、[線画ドラフト]、[折られた線/矢印]、[濃い原稿]、
- [薄い/濃い] 設定を使用して、強調表示のレベルを調整します。たとえば、[薄い/濃い] 値を減らして「前景」と「背景」情報の差異を低減できます。詳細については、[プリセット カテゴリ:イメージ \(179 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. コピー タイルをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。
3. [すべての設定を表示] をタップします。設定が表示されたリストが開きます。
4. [イメージ] プリセットで [イメージ] をタップします。
5. [カラー強調表示] をタップします。
6. [オン] を選択して、[OK] をタップします。
7. コピー部数を定義して、グリーン ボタンをタップします。

## カット紙へのコピーの作成

### はじめに

必要な種類またはサイズの用紙がプリンタの用紙ロールに装着されていない場合は、カット紙にコピーすることができます。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. コピー タイプをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。
3. [すべての設定を表示] をタップします。設定が表示されたリストが開きます。
4. [用紙] プリセットで [用紙ソース] をタップします。
5. 新しいウィンドウで [用紙ソース] をタップします。
6. 設定のリストから [手動] を選択します。
7. コピー部数を定義して、グリーン ボタンをタップします。
8. 用紙要求があるまで待ちます。



9. プリンタの用紙バイパスにカット紙を置きます。



用紙バイパス上の用紙サイズ表示を使用して、カット紙を適切に位置合わせします。B1 用紙サイズ (707 mm) を使用する場合、カット紙を A1 の目盛りに位置合わせする必要があります。

## スタンプ付きのコピーを作成する

### はじめに

スタンプとは、各コピーに付けることができるマークです。

### 始める前に

スタンプ機能を有効にするには、まず WebTools Express でスタンプを作成する必要があります。これを実行する方法については、[スタンプの作成 \(98 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. コピー タイルをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。
3. [すべての設定を表示] をタップします。設定が表示されたリストが開きます。
4. [イメージ] プリセットで [スタンプ] をタップします。
5. スタンプを選択して、[OK] をタップします。
6. コピー部数を定義して、グリーン ボタンをタップします。


## セットごとのコピー

### はじめに

[セットの作成] オプションを使用すると、複数のスキャンを行って 1 つのセットでコピーすることができます。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. コピー タイルをタップします。プリセットのリストが含まれたウィンドウが開きます。



3. 右側のジョブペインで、[セットの作成] をタップします。  
グリーン ボタンの色が変化し、[追加] が表示されます。
4. グリーン ボタンをタップして、スキャン処理を開始します。
5. プリンタが原稿をリリースしたら、次の原稿を挿入します。
6. グリーン ボタンをタップします。スキャンがセットに追加されます。  
セットが完了するまでこの手順を繰り返します。
7. [セットの終了] タイルをタップして、セットを完了します。

### 結果

プリンタは原稿のセットをコピーします。

# スキャンジョブ

## デフォルトのスキャンジョブを実行する

### はじめに

原稿をスキャンする際に設定を指定しない場合、デフォルトのテンプレートが使用されます。ジョブを送信するには、Smart Accessのみを使用します。

ジョブのジョブ設定セクション内に、使用されるテンプレート設定の概要を表示できます。

### 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. 操作パネルでスキャン タイルを選択します。スキャン Smart Access が表示されます。



3. Smart Access で指定したテンプレートを選択して、グリーン ボタンをタップします。



#### メモ

スキャナから原稿をリリースするには、Smart Access で [原稿のリリース] をタップします。

### 結果

ファイルへのスキャンが実行され、テンプレートに定義した場所に送信されます。

また、操作パネル上の「[最近のスキャン]」の下でジョブを確認することもできます。ファイルを表示またはプリントするには、これを開きます。

## 操作パネルでのスキャンテンプレート

### はじめに

テンプレートとは、自分で構成できる事前定義された設定のグループです。ユーザー パネルでテンプレートを選択すると、最適化された設定で簡単にジョブを送信できます。

### スキャンテンプレートワークフロー

プリンタは、WebTools Express 内で構成されるスキャンテンプレートを使用します。いくつかのテンプレートは工場インストールされており、操作パネルにデフォルトで表示されます。最初に、テンプレートの使用法をニーズに合わせてカスタマイズできます。

- 新規テンプレートを作成します。 詳細については、[新規テンプレートの作成（100 ページ）](#) を参照してください。
- 操作パネルでテンプレートを使用可能にします。 詳細については、[スキャンテンプレートを有効または無効にする（105 ページ）](#) を参照してください。

次に、原稿をスキャナに挿入します。スキャンタイルをタップします。

Smart Access 内でテンプレートを選択します。スキャン保存先もテンプレート内で定義されることに注意してください。

## スキャンジョブの詳細設定

### はじめに

マルチタッチ操作パネルでスキャン タイルをタップすると、テンプレートを選択できます。

テンプレートを選択し、再びタップすると、すべての設定が表示されたウィンドウが開きます。次の表に、プリンタで使用可能な設定の概要および簡単な説明を示します。各設定の詳細な説明については、WebTools Express を参照してください。




#### メモ

圧縮モードおよび構成の値は、選択するカラー モードとファイルの種類に従って変更されます。状況によっては、あるいは一部のファイルの種類においては、圧縮と構成の設定を指定することができません。この詳細については、[「ファイルの種類 \(207 ページ\)」](#) を参照してください。

### カテゴリ:[ファイル]

| 設定        | 設定値                                                                        | 設定値                                                                                          | 機能                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ファイルの種類] | 種類                                                                         | [TIFF]<br>[TIFFマルチページ]<br>[PDF]<br>[PDFマルチページ]<br>[PDF/A]<br>[PDFマルチページ]<br>[JPEG]<br>[CALS] | [スキャンされたイメージのファイルの種類。ファイルの種類のリストは、カラー、グレイスケールまたは白黒のいずれにスキャンするかによって異なります。CALSは白黒へのスキャン時にのみ使用することができます。白黒へのスキャン時に JPEG を使用することはできません。] |
|           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                      |
| [圧縮]      | [Group 4]<br>[Group 3]<br>[Flate]<br>[Packbits]<br>[JPEG]<br>[LZW]<br>[なし] | TIFF または PDF へのスキャン時の圧縮の種類。<br>[ファイルの種類] に依存します。                                             |                                                                                                                                      |
| [JPEG 品質] | [最高]<br>[高]<br>[中]<br>[低]                                                  | JPEG へのスキャンおよび JPEG 圧縮を使用した PDF へのスキャン時のイメージ品質。低品質だと圧縮率が高くなり、ファイル サイズが小さくなります。               |                                                                                                                                      |
| [構成]      | [Raw]<br>[Striped]<br>[Tiled]                                              | [TIFF へのスキャン時のファイル構成。]                                                                       |                                                                                                                                      |

| 設定        | 設定値                                       | 設定値 | 機能                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [解像度]     | [100]<br>[200]<br>[300]<br>[400]<br>[600] |     | [スキャンされたイメージの dpi 単位の解像度。]<br>                                                                                                                           |
| [カラー モード] | [カラー]<br>[グレースケール]<br>[白黒]                |     | [カラー、グレースケールまたは白黒スキャンのいずれかを指定する必要があります。「カラー モード」と「ファイルの種類」のすべての組み合わせが有効なわけではありません。「カラー モード」を変更すると、「ファイルの種類」、「TIFF用の圧縮」および「PDF用の圧縮」がデフォルト値にリセットされます。]<br> |

## カテゴリ:[原稿]



| 設定値     | 設定値                                                                                          | 機能                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [原稿の種類] | [ライン/テキストの定型]<br>[折られた線/テキスト]<br>[カラーの原稿]<br>[アートワーク]<br>[地図]<br>[ブループリント]<br>[濃い原稿]<br>[写真] | 使用する原稿の種類を定義します。適切な原稿の種類の選択については、 <a href="#">原稿の種類 (205 ページ)</a> を参照してください。<br> |

| 設定値    | 設定値                                                         | 機能                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [原稿の幅] | [自動]                                                        | 原稿の幅は、スキャナによって自動的に検出されます。<br> |
|        | [定型]<br>リストから使用可能な定型サイズのいずれかを選択します。                         | 原稿の幅は、定型サイズになります。<br>         |
|        | [カスタム]<br>210 ~ 914mm あるいは 8.5 ~ 36 インチの範囲でサイズを入力することができます。 | 原稿の幅は、カスタム サイズになります。<br>     |



## メモ

用紙シリーズに応じて、WebTools Express で定義します。

|         |              |                                                                                                                                         |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [余白の消去] | [上]          | [原稿の上部から余白を削除します。]<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。<br>   |
|         | [下]          | [原稿の下部から余白を削除します。]<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。<br>   |
|         | [左]          | [原稿の左側から余白を削除します。]<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。<br>  |
|         | [右]          | [原稿の右側から余白を削除します。]<br>0 ~ 400mm、または 0 ~ 16 インチ。<br> |
| [ミラー]   | [オン]<br>[オフ] | 「オン」にすると、イメージが縦軸(用紙搬送方向)に沿ってミラーリングされます。<br>         |

## カテゴリ:[クオリティ]

| 設定       | 設定値                  | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [スキャン品質] | [自動]<br>[通常]<br>[高]  | <p>スキャンの品質を定義します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[自動] は、スキャン設定に基づき、ジョブに対して最高のスキャン品質の値を選択するデフォルト値です。</li> <li>より高い解像度でスキャンするには、[高] を選択します。これは、グレイやカラー領域を含む原稿でモアレ パターンを防止します。</li> <li>プリント生産性が重要な要因である場合、[通常] を選択します。</li> </ul> <p>純粋な CAD 原稿に対しては、ほとんどの場合 [通常] で十分です。</p>                              |
| [薄い/濃い]  | -5 ~ 5 の値            | <p>スキャンの明るさとコントラストを定義します。明るいスキャンには大きい値、暗いスキャンには小さい値を設定します。</p> <p>スキャンを暗くすると、背景にはあまり影響しませんが、情報が暗くなります。スキャンを明るくすると、弱い情報が白くクリップされません。</p>                                                                                                                                                                             |
| [背景補正]   | [オン]<br>[オフ]<br>[自動] | <p>イメージのバックグラウンドノイズを低減します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>デフォルト設定は [自動] です。選択した [原稿の種類] に応じて、地肌補正是自動的に適用されたり適用されなかったりします。</li> <li>[オン] または [オフ] を選択して、[自動] を上書きします。</li> </ul> <p>適用される地肌補正方法は選択された用紙の種類によります。</p>  |

| 設定        | 設定値          | 機能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [カラー強調表示] | [オン]<br>[オフ] | <p>[オン] に設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>マーカーペンによる書き込みを見やすくする場合。</li> <li>カラーの情報が入った CAD 図面のカラーを強調し、背景情報はグレースケール（ブラック）のみにする場合。</li> </ul> <p> メモ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[カラー モード] が [カラー] に設定されている場合、カラー強調表示はカラーをさらに飽和します。</li> <li>[カラー モード] が [グレースケール] に設定されている場合、原稿のグレースケール情報よりもカラーが暗くスキャンされます。</li> <li>以下の原稿の種類には設定は無効になります、[写真]、[アートワーク]、[ブループリント]。</li> </ul> |

## カテゴリ:[ワークフロー]

| 設定          | 設定値          | 機能                                                                    |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| [保存先]       | [種類]         | スキャン先の場所を選択します。<br>詳細については、 <a href="#">場所の設定（106 ページ）</a> を参照してください。 |
| [スキャン名]     |              | キーボードを使用してスキャンファイル名を変更します。                                            |
| [プリントのチェック] | [オン]<br>[オフ] | スキャンしたイメージのプリントを作成するには、[オン] にセットします。                                  |

## スキャンジョブの推奨設定

### はじめに

特定の種類の原稿文書を使用する場合、特定のテンプレートと、ジョブの品質と生産性に影響する設定を選択できます。最良の結果を得るには、以下の表の推奨設定を使用してください。

### ワークフロー

- 最初に、ジョブに最適なテンプレートを選択します。以下の表に、工場でインストールされた 11 のスキャンテンプレートを紹介しています。  
システムには 10 種類のスキャンテンプレートが工場でインストールされています。また、新しいスキャンテンプレートは WebTools Express で作成できます。最初の 5 種類の工場でインストールされたテンプレートは、インストールすると操作パネルに表示されます。テンプレートは WebTools Express から有効または無効にできます。詳細については、[新規テンプレートの作成 \(100 ページ\)](#) および [スキャンテンプレートを有効または無効にする \(105 ページ\)](#) を参照してください。
- 設定をさらに最適化したい場合は、操作パネルでスキャンタイルをタップし、詳細設定を選択できます。画像処理を調整することで出力品質を最適化したい場合は、ジョブに対応する [原稿の種類] を選択できます。詳細については、[スキャンジョブの詳細設定 \(197 ページ\)](#) および [原稿の種類 \(205 ページ\)](#) を参照してください。

### 推奨設定

| スキャンテンプレート                  | 原稿文書                                                                                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [01 - Fast CAD B/W]         | 白黒 CAD 図面。生産性または小さいファイル サイズが重要な要因である場合に使用します。<br>線画情報はエンハンスされ、背景は抑制されます。大面積の塗りつぶしがある白黒 CAD 原稿には、[CAD 白黒] テンプレートを選択します。 |
| [02 - CAD B/W]              | 白黒 CAD 図面。品質が重要な要因である場合に使用します。<br>線画情報はエンハンスされ、背景は抑制されます。                                                              |
| [03 - Fast Color]           | 広範なカラー原稿の高生産スキャン用。<br>大面積の塗りつぶしがある原稿には、[カラー] テンプレートを選択します。                                                             |
| [04 - Color]                | ほとんどすべての原稿。高品質のカラー スキャンを作成する場合に使用します。<br>品質設定は、色精度と、背景を抑制しながら微細情報をエンハンスメントすることの間でバランスされます。                             |
| [05 - CAD color]            | カラー CAD 図面。品質またはファイル サイズが重要な要素である場合に使用します。<br>線画情報はエンハンスされ、背景は抑制されます。大面積の塗りつぶしがある CAD 原稿には、[カラー] テンプレートを選択します。         |
| [06 - Fast CAD color]       | カラー CAD 図面。生産性またはファイル サイズが重要な要因である場合に使用します。<br>線画情報はエンハンスされ、背景は抑制されます。大面積の塗りつぶしがある CAD 原稿には、[カラー] テンプレートを選択します。        |
| [07 - Diazo B/W]            | ジアゾ原稿や青焼など、さまざまな背景の CAD 原稿。白黒スキャンを作成する場合に使用します。                                                                        |
| [08 - CAD with fold - ings] | 折りのあるモノクロームの CAD 原稿。白黒スキャンを作成する場合に使用します。                                                                               |

| スキャンテンプレート                   | 原稿文書                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| [09 - CAD color to B/W]      | カラー CAD 図面、マップ、ビジネス グラフィックスなど。白黒スキャンを作成する場合に使用します。 |
| [10 - CAD color + highlight] | マーカーペンによるマーク付きのカラー CAD 図面。<br>カラーをさらに飽和します。        |
| [11 - Photo color]           | 高い色精度を持つフォトライクな原稿。                                 |

## 原稿の種類


### はじめに

操作パネルでスキャン タイルをタップし、[原稿] - [原稿の種類] 設定を選択すると、ジョブの品質をさらに最適化することができます。

原稿の種類をカラーまたはグレイスケールに変更します。概要を参照して適切な種類を選択します。

### カラーの原稿の種類

- 原稿の種類を [写真] から [折られた線/テキスト] に変更すると、線画およびコントラストのエンハンスマントは増加し、折りおよび背景はより抑制されます。
- 原稿の種類を [折られた線/テキスト] から [写真] に変更すると、色精度が増します。



| 原稿の種類        | 定義                                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| [写真]         | フォトおよび高解像度プリントに使用します。フォトはアートワークよりも穏やかなコントラストを提供します。                                   |
| [アートワーク]     | カラー領域の境界および色間の移行がよりはっきりしたアートワークのようなカラー原稿に使用します。                                       |
| [地図]         | カラー領域が大きく、同時に線画や細かい詳細もあるような原稿に使用します。このモードは、広範囲の原稿に対し、色精度と線画をエンハンスメントする上で最適なバランスをとります。 |
| [線/テキスト]     | CAD 図面に使用します。線画情報はエンハンスされ、背景は抑制されます。                                                  |
| [折られた線/テキスト] | 折りのある CAD 図面に使用します。線画およびしわは抑制されます。                                                    |

### グレイスケールの原稿の種類

| 原稿の種類    | 定義                                                 |
|----------|----------------------------------------------------|
| [線/テキスト] | モノクロームの CAD 図面に使用します。                              |
| [カラーの原稿] | カラー CAD 図面など、ほとんどのカラー原稿に使用します。                     |
| [写真]     | フォトおよび高解像度プリントに使用します。フォトはカラー原稿よりも穏やかなコントラストを提供します。 |
| [濃い原稿]   | 特に青焼きプリントに使用します。変化する「濁った」背景のある原稿。                  |

| 原稿の種類        | 定義                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| [折られた線/テキスト] | 折りのあるモノクロームの CAD 図面に使用します。 線画およびしわは抑制されます。 折りのあるカラーの CAD 図面には、[カラーの原稿] を使用します。 |
| [ブルー プリント]   | 青い背景上に白い線を使用した典型的な反転原稿に使用します。                                                  |

## ファイルの種類

選択するカラー モードおよびファイルの種類によって、圧縮モードおよび構成の値が変更されます。一部のファイルの種類および一部の状況では、圧縮および構成の設定を指定できません。以下のリストは適切なファイルの種類およびカラー モードを定義するのに役立ち、どの圧縮および構成設定が可能であるのかを示しています。



### メモ

ユーザ パネルで自動圧縮値を設定できます。選択されたファイルの種類に応じて、最も一般的な圧縮方法がコントローラによって選択されます。


自動圧縮値は、スキャン タイルのユーザ パネルに表示されます。スキャン タイルを 2 回タップし、「[ファイルの種類]」を選択します。次の場所で自動圧縮値を設定します:

- [PDF 圧縮] (PDF が選択された場合)
- [PDF/A 圧縮] (PDF/A が選択された場合)
- [TIFF 圧縮] (TIFF が選択された場合)

### カラー モード: カラー

| [カラー] モード | [ファイルの種類]                 | [構成]                          | [圧縮]                        | [JPEG 品質]                 |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|           | [TIFF]<br>[TIFF マルチページ]   | [Raw]<br>[Striped]<br>[Tiled] | [LZW]<br>[Packbits]<br>[なし] | 該当なし                      |
|           | [PDF]<br>[PDF マルチページ]     | 該当なし                          | [ファイルの種類]<br>[LZW]<br>[なし]  | 該当なし                      |
|           |                           |                               | [JPEG]                      | [最高]<br>[高]<br>[中]<br>[低] |
|           | [PDF/A]<br>[PDF/A マルチページ] | 該当なし                          | [Flate]<br>[なし]             | 該当なし                      |
|           |                           | [JPEG]                        | [最高]<br>[高]<br>[中]<br>[低]   |                           |
|           | [JPEG]                    | 該当なし                          | 該当なし                        | [最高]<br>[高]<br>[中]<br>[低] |

## カラー モード: グレイスケール

| [カラー] モード                                                                                      | [ファイルの種類]                                          | [構成]                          | [圧縮]                        | [JPEG 品質]                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| [グレースケール]<br> | [TIFF]<br>[TIFFマルチページ]<br><br>[PDF]<br>[PDFマルチページ] | [Raw]<br>[Striped]<br>[Tiled] | [LZW]<br>[Packbits]<br>[なし] | 該当なし                      |
|                                                                                                |                                                    |                               | [Flate]<br>[LZW]<br>[なし]    | 該当なし                      |
|                                                                                                |                                                    |                               | [JPEG]                      | [最高]<br>[高]<br>[中]<br>[低] |
|                                                                                                | [PDF/A]<br>[PDF/Aマルチページ]                           | 該当なし                          | [Flate]<br>[なし]             | 該当なし                      |
|                                                                                                |                                                    |                               | [JPEG]                      | [最高]<br>[高]<br>[中]<br>[低] |
|                                                                                                | [JPEG]                                             | 該当なし                          | 該当なし                        | [最高]<br>[高]<br>[中]<br>[低] |

## カラー モード: 白黒

| [カラー] モード                                                                                   | [ファイルの種類]                                          | [構成]                          | [圧縮]                                         | [JPEG 品質] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| [白黒]<br> | [TIFF]<br>[TIFFマルチページ]<br><br>[PDF]<br>[PDFマルチページ] | [Raw]<br>[Striped]<br>[Tiled] | [Group 4]<br>[Group 3]<br>[Packbits]<br>[なし] | 該当なし      |
|                                                                                             |                                                    |                               | [Group 4]<br>[Flate]<br>[LZW]<br>[なし]        | 該当なし      |
|                                                                                             | [PDF/A]<br>[PDF/Aマルチページ]                           | 該当なし                          | [Group 4]<br>[Flate]<br>[なし]                 | 該当なし      |
|                                                                                             | [CALS]                                             | 該当なし                          | 該当なし                                         | 該当なし      |

## USB キーへのスキャン

### はじめに

ユーザ パネルに USB キーを差し込むと、USB にスキャンできます。

### 始める前に

- USB にスキャンする前に、適切な設定が有効になっていることを確認してください。 詳細については、[USB の有効化または無効化 \(107 ページ\)](#) を参照してください。
- ジョブを送信しやすいように、USB を保存先とするテンプレートを作成できます。 詳細については、[新規テンプレートの作成 \(100 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

- 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
- ユーザ パネルの USB ポートに USB キーを差し込みます。  
スキャン タイルが操作パネルで自動的に選択されます。 USB を保存先とするテンプレートを選択するか、または保存先を USB に変更します。
- グリーン ボタンをタップして、スキャン ジョブを開始します。



#### メモ

USB ポートのライトの点滅が停止するまで待機してから、USB キーを取り外します。

### 結果

ファイルへのスキャンが実行され、USB キーに保存されます。 USB キーからファイルを取得できます。

## ホーム フォルダへのスキャン

### はじめに

WebTools Express でユーザー認証を有効にすると、安全な場所としてホーム フォルダにプリントまたはスキャン ジョブを送信できます。



#### メモ

ホーム フォルダは、インフラストラクチャの一部として IT 部門により構成された場合にのみ使用可能な自分用の安全な外部の場所です。

### 始める前に

構成された [ユーザー認証] を使用して [ユーザー名とパスワード] を有効にし、まず場所としてホーム フォルダを有効にします。 詳細については、[ホーム フォルダの有効化および編集 \(108 ページ\)](#) を参照してください。

### 手順

1. 資格情報「[ユーザー名とパスワード]」を使用してプリンタ操作パネルにログインします。
2. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
3. スキャン タイプを選択します。
4. ホーム フォルダを保存先とするテンプレートを選択するか、または保存先をホーム フォルダに変更します。
5. グリーン ボタンをタップして、スキャン ジョブを開始します。

### 終わった後に

ファイルはネットワーク上の自分用の場所に送信されます。 典型的な構成では、ファイルはワークステーション上のホーム ドライブの下にあります。

# モバイル デバイスにスキャン済みドキュメントを保存する

## はじめに

Publisher Express にアクセスできる場合、プリンタでドキュメントをスキャンして、モバイル デバイスに保存することができます。

## 始める前に

有効な接続があることを確認します。

## 手順

1. 原稿を上向きにし、中央に位置合わせします。
2. 操作パネルでスキャン タイプを選択します。スキャン Smart Access が表示されます。
3. Smart Access で、指定したテンプレートを選択し、「Smart Inbox」が保存先として設定されていることを確認します。
4. グリーン ボタンをタップします。  
スキャン済みファイルが、選択した Smart Inbox に送信され、WebTools Express および Publisher Express に表示されます。
5. モバイル デバイスで Publisher Express を開きます。
6. 指定した Smart Inbox セクションを開きます。スキャンされたファイルがここに表示されます。  
Smart Inbox セクションは、数秒で自動的に更新されます。
7. ファイルを選択して、[保存] アイコンをクリックします。
8. モバイル デバイスのフォルダを参照して、[OK] をクリックします。



### メモ

保存場所またはフォルダは、モバイル デバイスのブラウザによって決定される場合があります。

一部のモバイル デバイスのブラウザでは、保存時にファイル名または拡張子が変更される場合があります。

## 結果

ファイルがモバイル デバイスに保存されます。

プリンタのインボックスからファイルを削除するには、[削除] アイコンをクリックします。

# アクティブなジョブの一時停止、再開または停止

## はじめに

アクティブなジョブを一時停止、再開または停止する場合、実行できることがいくつかあります。

## 手順

### アクティブなプリント ジョブの一時停止または再開

| 手順       | アクション                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.[一時停止] | 操作パネルの動的なバーでアクティブなジョブをタップします。<br>キューが開き、[一時停止] が動的なバー内に表示されます。<br>[一時停止] をタップして、プリンタを一時停止します。 [一時停止] タイルが [再開] タイルに変化します。                   |
| 2.[再開]   |  メモ<br>実行中のプリントはプリンタによって完了するため、プリンタが一時停止するまで時間がかかることがあります。 |

### 操作パネルでのアクティブなジョブの停止および削除

| 手順 | アクション                                                                    | 結果:                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | 停止ボタンを押します。                                                              | スキャンジョブの場合: マシンがスキャン処理を直ちに停止します。 |
| 2  | プリント ジョブの場合: ジョブの削除を確認するダイアログ ボックスが表示されます。                               | プリント ジョブは保存されるか、削除されます。          |
| 3  | プリント ジョブの場合: Smart Inbox からのジョブの削除を確認するダイアログ ボックスが表示されます。                | プリント ジョブは保存されるか、削除されます。          |
| 4  | コピー ジョブとスキャン ジョブの場合: スキャナから原稿をリリースするには、Smart Access で [原稿のリリース] をタップします。 | スキャナが原稿をリリースします。                 |

### WebTools Express でのアクティブなジョブの停止および削除

| 手順 | アクション                                                    | 結果:                      |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | [ジョブ] タブを開きます。                                           |                          |
| 2  | ジョブ キューセクションで、削除するジョブの前にあるボックスにチェックマークを付け、[削除] をクリックします。 | システムによってジョブが中止され、削除されます。 |


# システム設定のクリア

## 使用する場合

操作パネルで、システムからすべてのプリントとコピーのジョブを削除することができます。

## 手順

1. 動的なバーで、システムメニュー サムネイルをタップします。システムメニューが開きます。
2. ディスプレイの右側のリストで、「[システムのクリア] (システムのクリア)」をタップします。  
ウィザードが開きます。



### メモ

すべての情報を保存していることを確認します。すべてのプリントとコピーのジョブが削除されます。

3. ウィザードの指示に従い、手順を完了します。

## 結果

手順に従った後、システムが再起動し、すべてのプリントとコピーのジョブが削除されます。



# 第5章

## プリント システムのメンテナンス

## システムの更新

### 操作パネルでのシステム ソフトウェアの更新

#### はじめに

ソフトウェアの新しいバージョンが含まれる USB デバイスを使用して、操作パネルでシステム ソフトウェアを更新することができます。

#### 始める前に

システム ソフトウェアを更新する場合は、最寄りの代理店からシステム ソフトウェア更新用のパッケージを入手します。

NTFS フォーマットされた USB デバイスが必要です。USB デバイスの [USB:\Packages] ディレクトリに、更新ファイル ([オープン ソース パッケージ (\*\_os.sup)] および [ソフトウェア パッケージ (\*\_sw.sup)]) があることを確認します。



#### メモ

- この更新処理により、すべてのジョブがシステムから削除されます。
- 更新中は、約 20 分間このシステムを使用できなくなります。
- この更新には完全なオペレーティングシステムの更新が含まれます。このため、インストールされているサードパーティー製アプリケーションはすべて消去されます。サードパーティー製アプリケーションは更新後に再インストールできます。

#### 手順

- 操作パネルでシステム メニュー サムネイルをタップします。システム メニューが開きます。
- セットアップ メニューで「[システムの更新]」をタップします。
- システム管理者またはパワーユーザーとしてログインします。更新 ウィザードが開きます。
- USB デバイスを操作パネルの USB ポートに挿入します。
- ウィザードの指示に従います。  
更新中は、このシステムを使用できなくなります。更新が終了すると、プリンタが自動的に再起動します。
- プリンタが再起動する前に USB デバイスを取り外します。

#### 終わった後に

現在のソフトウェア バージョンは、操作パネルでシステム メニューから [システムの更新] を選択するか、WebTools Express で [サポート] から [更新] タブを選択すると確認できます。

# WebTools Express でのシステム ソフトウェアの更新

## はじめに

ソフトウェアは WebTools Express で更新できます。これらの設定は、[サポート] - [更新] タブに表示されます。

「[更新]」タブには以下の機能があります。

- システム ソフトウェアの更新
- システム パッチ(セキュリティ)のインストール
- 現在のソフトウェア バージョンの確認
- 適用された最新のパッチの実行ステータスの確認(「成功」または「失敗」)

## 始める前に

システム ソフトウェアを更新する場合は、最寄りの代理店からシステム ソフトウェア更新用のパッケージを入手します。



### メモ

- アップロードおよび更新の処理中は、プリンタを再起動しないでください。

## 手順

1. [サポート] - [更新] タブを選択します。
2. [更新] ボタンをクリックして、現在のシステム ソフトウェアを更新します。
3. 必要なパッケージ ([オープン ソース パッケージ (\*\_os.sup)] または [ソフトウェア パッケージ (\*\_sw.sup)]) を参照します。  
必要なファイルを選択し、「開く」をクリックします。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。
5. これでソフトウェアを更新する準備ができました。警告メッセージが表示されます。  
[OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。
6. 更新が開始されます。プロセスの最後に、コントローラが自動的に再起動します。  
[OK] をクリックすると、WebTools Express が開きます。
7. 更新が成功したかどうかが表示されます。

## WebTools Expressへのシステム セキュリティ パッチのインストール

### はじめに

システム セキュリティ パッチ を WebTools Express. にインストールできます。

### 始める前に

システム セキュリティ パッチを ["http://downloads.cpp.canon"](http://downloads.cpp.canon) からダウンロードします。



#### メモ

- アップロードおよび更新の処理中は、プリンタを再起動しないでください。

### 手順

1. [サポート] - [更新] タブを選択します。
2. [インストール] ボタンをクリックして、システム パッチをインストールします。
3. [オペレーティング システムのパッチ ファイル (\*.msu)] 文書の保存場所を参照します。  
ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
4. [OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。
5. これでパッチをインストールする準備ができました。警告メッセージが表示されます。  
[OK] をクリックして確定するか、[キャンセル] をクリックして入力を取り消します。
6. インストールが開始されます。プロセスの最後に、コントローラが自動的に再起動します。  
[OK] をクリックすると、WebTools Express が開きます。
7. インストールが成功したかどうかが表示されます。

# プリントシステムの移動

## プリントシステムのスイッチをオフにする

### はじめに

プリントシステムのスイッチを完全にオフにする場合、いくつかの手順に従う必要があります。

### 手順

1. プリンタ前面の [オン/オフ ボタン] を使用して、プリントシステムのスイッチをオフにします。点灯していたボタンが点滅し始めます。



#### メモ

WebTools Express の [シャットダウン] ボタンを使用することもできます。




#### 重要

[オン/オフ ボタン] の点滅が停止するまで待ちます。

プリントシステムのスイッチをオフにする

---

2. プリントシステム (A) 背面の [電源スイッチ] をオフにします。



## ネットワークケーブルおよび電源ケーブルの取り外し


### 手順



#### 重要

電源スイッチ (A) が「オフ」の位置にあることを確認してください。

1. プリンタ背面右側のネットワーク接続端子 (C) から、ネットワークケーブルを取り外します。



2. コンセントから主電源ケーブルを取り外します。
3. プリンタ (B) 背面左側の電源接続端子から、主電源ケーブルのもう一方の端を取り外します。

## プリントシステムの移動および再調整

### はじめに

プリントシステムを新しい場所に移動した場合は、最適な出力品質を確保するため、再調整が必要かどうか確認する必要があります。

調整手順には 2 つのツールが必要です。これらのツールは下側右前面カバーの後ろに収納されています。

### 必要なツール

アレンレンチと箱スパナ



#### 重要

- プリンタが接続されたら、まずプリンタのスイッチをオフにして、取り外す必要があります（[「プリントシステムのスイッチをオフにする \(219 ページ\)」](#) および [「ネットワークケーブルおよび電源ケーブルの取り外し \(221 ページ\)」](#) を参照）。
- 用紙引き出しを閉じます。



#### メモ

プリンタの作業エリアのサイズに注意してください（[「作業エリア \(設置面積\) \(17 ページ\)」](#) を参照）。

### 手順

1. ホイールブレーキを解除し、プリントシステムを新しい場所に移動します。
2. システムが正しい位置に移動したら、ブレーキをロックします。
3. 用紙引き出しを強く引っ張って開きます。




4. 下側右前面カバー (1) をスライドさせて取り外します。



5. レベルインジケータの矢印がマークの中央を指していることを確認します。

中央を指していない場合は、手順 5 に進んで作業を続けます。

中央を指している場合は、手順 9 に進んで作業を続けます。



6. 下側右前面カバー (11) を上方にスライドさせて取り外し、調整手順に必要なツールにアクセスします。




7. 箱スパナを使用して、ナットを緩めます。



8. アレンレンチを使用して、レベルインジケータの矢印がマーカーの中央を指すよう調整します。



9. 箱スパナを使用して、ナットを締めます。



10. 下側右前面カバーを元通り配置します。



11. ツールと下側右前面カバーを元通り配置します。



12. 用紙引き出しを閉じます。



## 電源ケーブルおよびネットワーク ケーブルの接続


### 手順



#### 重要

電源スイッチ (B) が「オフ」の位置にあることを確認してください。

1. 電源ケーブルを、プリンタ左側背面の電源接続端子に接続します (A)。



2. 電源ケーブルのもう一方の端をコンセントに接続します。
3. ネットワーク ケーブルをプリンタ (C) 右側背面の上段 (RJ45) 接続端子に接続し、プリンタを企業ネットワークに接続します。

## プリントシステムのスイッチオン




### 重要

- 電源ケーブル(A) が接続されていることを確認します。
- ネットワーク ケーブル (C) が接続されていることを確認します。

### 手順

1. プリンタの背面左側にある電源スイッチをオンにします。(B)



## 用紙の交換

### ロール紙の取り外し



#### 重要

- ロール紙の取り扱いには十分注意してください。凹凸のあるロール紙を使用すると、プリンタが損傷する場合があります。
- プリント処理中に用紙引き出しを開かないでください。



#### 注意


- ロール紙を取り扱う際には、指をけがしないよう注意してください。
- A0 ロール紙を位置 2 から取り外す場合は、腰を保護するために、図に示すように膝を曲げるようにしてください。

図




## 手順


- 用紙引き出しを強く引っ張って開きます。




- 手動で用紙を巻き戻し、金属製の用紙ガイドから用紙を取り外します。



3. 図に示すように両手を使用して、ロール紙とロール紙ホルダーを持ち上げ、ロール ローディングステーションに置きます。



4. ロール紙ホルダーのロックメカニズムのレバーを手前に引き、ロール紙のコアからトール紙ホルダーを取り出します。  
空のロール紙ホルダーを引き出しに戻します (図を参照)。



5. ロールローディングステーションからロール紙を取り出します。  
転落などを防ぐため、安全な場所に保管します。

## ロール紙をパッケージから取り出す




### 重要

- ロール紙の取り扱いには十分注意してください。凹凸のあるロール紙を使用すると、プリンタが損傷する場合があります。
- ロール紙をパッケージから取り出した後、コアの内側に正しい用紙名を必ずメモしてください。こうすることで、ロールが空になる前に交換して後から再利用する場合に、適切な用紙情報を使用することができます。

### 手順


1. 用紙ボックスをテーブルに置きます。




ロール紙をパッケージから取り出す

---

2. ボックスを開いて、プラグがある場合は取り外します。



3. ボックスからロール紙を注意深く取り出します。



4. プラグがもう 1 つある場合はそれも取り外し、ロール紙のプラスチックのカバーを取り外します。

## ロール紙の装着

### はじめに

位置 1 の引き出しの正面または位置 2 の引き出しの背面に用紙を装着できます。



#### メモ

- 腰を保護するために、A0 または E サイズのロール紙を位置 1 に装着し、A2 または C サイズのロール紙を位置 2 に装着することが推奨されます。
- 生産性を改善するために、最も使用される用紙を上段引き出しに装着することが推奨されます。



#### 注意


ロール紙を取り扱う際には、指をけがしないよう注意してください。

### 手順


- 用紙引き出しを強く引っ張って開きます。




- 新しいロール紙を、ロール ローディングステーションに取り付けます。
- ロール紙ホルダーのロック メカニズムのレバーを手前に押します (1)。  
ロール紙ホルダーを、新しいロール紙のコアの右側に差し込みます (2)。




4. ロール紙ホルダーの適切なサイズインジケータの中央にロールの位置を合わせ、ロック機構のハンドルをリリースします。




5. 新しいロール紙からテープを取り外します。  
図に示すように両手を使用して、ロール紙を用紙引き出しに取り付けます。




6. 両手を使用して、用紙のフラップが金属製の用紙ガイドを通り過ぎるまで、ロール紙を巻き戻します(1)。



- 両手を使用して、用紙が自動的に搬送されるようになるまで、用紙ガイドの下に用紙をスライドさせます(2)。



- 必要に応じて、[クリーンカットボタン]を押して、新しいロール紙の先端をクリーンカットします。ボタンを1回押して約20cmの余白にするか、ボタンを押したままにして、余白が目的の長さになったら離します。



- 用紙引き出しを閉じます。



メモ  
装着中に用紙引き出しを開かないでください。

- 操作パネルに新しい用紙が検出されたことを伝えるメッセージが表示されます。自動的に検出されない場合は、ウィザードの指示に従って適切な用紙の種類とサイズを定義します。

## ロール紙の装着 (位置 2)

### はじめに

位置 1 の引き出しの正面または位置 2 の引き出しの背面に用紙を装着できます。



#### メモ

- 腰を保護するために、A0 または E サイズのロール紙を位置 1 に装着し、A2 または C サイズのロール紙を位置 2 に装着することが推奨されます。
- 生産性を改善するために、最も使用される用紙を上段引き出しに装着することが推奨されます。



#### 注意


- 10 kg 以上の重い用紙を位置 2 に装着する作業は、2 名で行うか、リフト用具を使って行う必要があります。
- ロール紙を取り扱う際には、指をけがしないよう注意してください。
- A0 ロール紙を位置 2 に装着する場合は、腰を保護するために、図に示すように膝を曲げるようしてください。

### 手順


- 用紙引き出しを強く引っ張って開きます。




- 新しいロール紙を、ロールローディングステーションに取り付けます。
- ロール紙ホルダーのロックメカニズムのレバーを手前に押します (1)。  
ロール紙ホルダーを、新しいロール紙のコアの右側に差し込みます (2)。




4. ロール紙ホルダーの適切なサイズインジケータの中央にロールの位置を合わせ、ロックメカニズムのレバーをリリースします。



5. 新しいロール紙からテープを取り外します。  
図に示すように両手を使用して、ロール紙を用紙引き出しに取り付けます。




6. 両手を使用して、用紙のフラップが金属製の用紙ガイドを通り過ぎるまで、ロール紙を巻き戻します (1)。




## ロール紙の装着 (位置 2)

- 両手を使用して、用紙が自動的に搬送されるようになるまで、用紙ガイドの下に用紙をスライドさせます (2)。



- 必要に応じて、[クリーン カット ボタン] を押して、新しいロール紙の先端をクリーン カットします。ボタンを 1 回押して約 20 cm の余白にするか、ボタンを押したままにして、余白が目的の長さになったら離します。



- 用紙引き出しを閉じます。



装着中に用紙引き出しを開かないでください。

- 操作パネルに新しい用紙が検出されたことを伝えるメッセージが表示されます。自動的に検出されない場合は、ウィザードの指示に従って適切な用紙の種類とサイズを定義します。

## 用紙の種類

### はじめに

Canon の装置および用紙は最良な品質とパフォーマンスに調整されています。用紙のリストは(普通紙または再生紙、トランスペアレント紙、カラー紙、ポリエチルフィルムなどを含む)、最寄りの代理店にご請求ください。

用紙名は次の場所で選択できます:

- マルチタッチ操作パネル
- WebTools Express
- Driver Select for Microsoft® Windows®
- Driver Express for Adobe® Postscript® 3™
- Publisher Select

### 用紙の種類と重量



#### 重要

高温多湿の部屋に用紙を保管しないでください。最も優れたプリント品質に推奨される環境では、温度が摂氏27度または華氏80度を超える、相対湿度は30~60パーセントです。ほこりの多い場所や直射日光の当る場所も避けてください。湿気を吸収しないようにするため、未使用の用紙をビニール袋で覆ってください。

| 欧州での名称      | 重量               | 米国での名称      | 重量               |
|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Paper       | 60gr             | Bond        | 16lb             |
| Paper       | 64gr             | Bond        | 17lb             |
| Paper       | 75gr             | Bond        | 20lb             |
| Paper       | 80gr             | Bond        | 21lb             |
| Paper       | 90gr             | Bond        | 24lb             |
| Paper       | 100gr            | Bond        | 27lb             |
| Paper       | 110gr            | Bond        | 29lb             |
| Translucent | 68 gr            | Translucent | 18lb             |
| Transparent | 75gr             | Transparent | 20lb             |
| Transparent | 90gr             | Transparent | 24lb             |
| Transparent | 110gr            | Transparent | 29lb             |
| Film        | 88 μm / 3.5 mil  | Film        | 88 μm / 3.5 mil  |
| Film        | 100 μm / 4.0 mil | Film        | 100 μm / 4.0 mil |
| Vellum      | 75 gr            | Vellum      | 20lb             |



#### メモ

最新情報については、当社の Web サイトにアクセスしてください。

### ロールサイズ

| ロール | 最大              | 最小              |
|-----|-----------------|-----------------|
| 幅   | 914 mm / 36 インチ | 279 mm / 11 インチ |

## 用紙の種類

---

| ロール | 最大               | 最小                                       |
|-----|------------------|------------------------------------------|
| 長さ  | 200 m / 650 フィート | 420 millimetres / 16.54 inch<br>(最小カット長) |

## 用紙サイズ

### はじめに

Canon の装置および用紙は最良な品質とパフォーマンスに調整されています。Canon では、純正用紙の使用をお勧めします。用紙のリストは(普通紙または再生紙、トランスペアレント紙、カラー紙、ポリエスチルフィルムなどを含む)、最寄りの代理店にご請求ください。



#### 重要

高温多湿の部屋に用紙を保管しないでください。最も優れたプリント品質に推奨される環境では、温度が摂氏 27 度または華氏 80 度を超えて、相対湿度は 30 ~ 60 パーセントです。ほこりの多い場所や直射日光の当る場所も避けてください。湿気を吸収しないようにするために、未使用の用紙をビニール袋で覆ってください。

### ISO A (DIN) 規格

| 用紙 | 幅 [mm] | 長さ [mm] |
|----|--------|---------|
| A3 | 297    | 420     |
| A2 | 420    | 594     |
| A1 | 594    | 841     |
| A0 | 841    | 1189    |

### ISO B (DIN) 規格

| 用紙 | 幅 [mm] | 長さ [mm] |
|----|--------|---------|
| B2 | 500    | 707     |
| B1 | 707    | 1000    |

### Carto B 規格

| 用紙      | 幅 [mm] | 長さ [mm] |
|---------|--------|---------|
| CartoB2 | 500    | 700     |
| CartoB1 | 700    | 1000    |

### ANSI 規格

| 用紙 | 幅 [インチ] | 長さ [インチ] |
|----|---------|----------|
| B  | 11      | 17       |
| C  | 17      | 22       |
| D  | 22      | 34       |
| E  | 34      | 44       |

## 用紙サイズ

---

### ARCH 規格

| 用紙 | 幅 [インチ] | 長さ [インチ] |
|----|---------|----------|
| B+ | 12      | 18       |
| C+ | 18      | 24       |
| D+ | 24      | 36       |
| E+ | 36      | 44       |

### ARCH1 規格

| 用紙          | 幅 [インチ] | 長さ [インチ] |
|-------------|---------|----------|
| 15 インチ      | 15      | 21       |
| 21 インチ      | 21      | 30       |
| E1 (30 インチ) | 30      | 42       |

### 日本語規格

| 用紙         | 幅 [mm] | 長さ [mm] |
|------------|--------|---------|
| 440 x 594  | 440    | 594     |
| 660 x 841  | 660    | 841     |
| 800 x 1189 | 800    | 1189    |
| 880 x 1230 | 880    | 1230    |

# トナーの補充


## トナーの補充

### はじめに

完全なクローズド トナー システムを使用するため、簡単にトナーを補充できます。

### 使用する場合

「トナーを補充してください」というメッセージが操作パネルに表示されたら、トナーを補充する必要があります。このメッセージはトナーが補充されるまで表示されています。通常の状態では、プリントが停止する前にプリンタは現在のジョブを終了できます。



### 始める前に

- プリンタの電源を入れたまま、トナーを補充することができます。
- PlotWave 3000/3500 に適しているトナーを使用していることを確認します。
- 同時に 1 つのトナー ボトルのみを使用します。複数のトナー ボトルを使用すると、収納部があふれてトナーが漏れ出します。
- トナー ボトルを 2 本補充する際は、残余トナー コンテナも交換する必要があります。 詳細については、[残余トナー コンテナの交換 \(250 ページ\)](#) を参照してください。

手順

1. トナー収納部を開きます。



2. トナー ボトルをよく振ります。ボトルは閉じたままにします。
3. ボトルをトナーユニットの補充用開口部に取り付けます。



4. スライダを手前に引き、ボトルおよびトナー ユニットの補充用開口部を開きます。



5. トナー ボトルを軽くたたいて (横向きに)、ボトルからトナーを落とします。
6. トナー ボトルが空になったら、トナー ユニットのスライダを元の位置に戻し、補充用開口部およびトナー ボトルを閉じます。開口部からトナー ボトルを取り外します。

## 残余トナー コンテナの交換

### はじめに

センサが残余トナー コンテナが一杯であることを検出します。コンテナが一杯の場合、プリンタはプリントを停止し、操作パネルにメッセージが表示されます。[残りのトナー容器はフルか、または取り付けられていません。] [空の容器を取り付けてください。] コンテナを交換し、プリントを続行します。



#### メモ

トナーボトルを 2 本補充した後は、残余トナー コンテナを交換してください。



#### 重要


プリント処理中はコンテナを交換しないでください。プリンタの電源を入れたまま、コンテナを交換することができます。

### 手順

1. 残余トナー収納部を開きます。



- いっぱいになった残余トナー コンテナを取り出します。



### メモ

残余トナー コンテナは通常の廃棄物として廃棄することができます。

- 空の残余トナー コンテナを取り付けます。
- 残余トナー コンパートメントを閉じます。

# スキャナのメンテナンス

## スキャナのクリーニング

### はじめに

コピーおよびスキャンの品質の低下を避けるために、スキャナを定期的にクリーニングします。

### 使用する場合

以下の場合にクリーニングします。

- トランスペアレント接触プレートが汚れていて、静電気を帯びている
- 原稿サポート ローラーが汚れており、トランスペアレント原稿を使用している

### 手順


- 両手を使用して左右のスキャナ オープン レバーを押し上げ、スキャナ上部カバーを開きます。ロック メカニズムが作動し、スキャナ上部カバーは開いたまま閉じません。



**重要**

スキャナのクリーニングには、スキャナ クリーニング キットに付属の柔らかくてけば立ちのないモスリンタオルを使用します。

2. 水で湿らせてからしっかり絞ったモスリンタオルを使用し、以下に示すスキャナの各部をクリーニングします。
  - ローラーを回転させてクリーニングします。
  - 汚れた部分を拭きます。



3. 乾いたモスリンタオルを使用して、クリーニング済みの各部をから拭きします。

**注意**

指をスキャナ上部カバーに挟まないよう注意してください。

4. 両手を使用して、スキャナ上部カバーをゆっくりと押し下げて閉じます。



メモ

左右のスキャナ オープン レバーが所定の位置でロックされたことを確認します。

# スキャナの調整

## はじめに

コピーまたはスキャン品質に満足できない場合は、スキャナの調整を実行することができます。キャリブレーション ウィザードを使用してスキャナを調整します。

## 始める前に

調整手順を実行する前に、スキャナをクリーニングします。スキャナの各部が汚れると、コピーおよびスキャン品質が低下します。詳細については、[スキャナのクリーニング\(252 ページ\)](#) を参照してください。

用紙引き出しを開き、ロール 2 の後ろにあるスキャナ調整シートを見つけます。詳細については、[用紙引き出し\(23 ページ\)](#) を参照してください。




### 重要

- 調整シートの取り扱いには十分注意してください。
- 調整シートの黒の領域には指を触れないでください。
- 調整シートを使用する前に、調整シートに付着したほこりなどを拭き取ります。

## 手順

- システムメニュー サムネイルを選択します。
- 画面の右下隅のリストで、[スキャナ]を選択します。ウィザードが開きます。
- 「[スキャナ調整]」を選択し、ウィザードの指示に従います。



- ウィザードの指示に従って、調整シートを挿入します。
- グリーンボタンをタップして、スキャナの調整を開始します。



### メモ

[調整には 5-10 分かかります]



# 第6章

## ライセンス管理

# ライセンス管理について

## はじめに

プリンタが使用する一部のアプリケーションには、ライセンスをアクティブにする必要があります。 PlotWave 3000/3500 には、製品ライセンスが常に必要です。 ライセンスについては、いくつかの操作を実行できます。

## 手順

1. 現在アクティブなライセンスを表示します。  
すでに持っているライセンスと、持ちたいライセンスを表示します。 必要な新しいオプションのリストを作成し、ライセンス番号をメモすることができます。 最寄りの代理店では、新しいライセンス ファイルを作成するために、新しいオプションのリストとライセンス番号が必要になります。
2. お使いのシステムのホスト ID を取得します。  
新しいライセンス ファイルを作成するには、ホスト ID が必要です。
3. 新しいオプションのリスト、ライセンス番号、およびホスト ID をお近くの代理店に送信します。  
最寄りの代理店が新規ライセンス ファイルを作成し、お届けします。
4. 必要に応じて現在アクティブなライセンスのバックアップを作成します。  
そのために、現在アクティブなライセンスを保存します。
5. ライセンスをアクティベートします。  
ライセンス アクティベーション ジョブでは、以下の手順が示されます。
  - 1. ライセンス ファイルの場所を参照します。
  - 2. 新たにアクティブなライセンスをプレビューします。
  - 3. エンド ユーザー ライセンス契約に同意します。
  - 4. ライセンス アクティベーション ジョブを終了します。
  - 5. システムを再起動します。

# ライセンスを確認する

## ライセンスについて

WebTools Express のライセンス セクションを使用すると、システム上でアクティブなライセンスを管理することができます。プリンタの特定の機能を起動するには、ライセンスが必要です。

## ライセンス情報の概要

WebTools Express で [サポート] - [ライセンス] タブを開き、使用できるライセンスを表示します。

次のような目的のためにライセンス情報を表示することができます。

- アクティブなライセンスについて、ライセンスの状態、ライセンスの種類、ライセンスの有効期間をチェックします。
- 使用しているシステムで使用可能なオプションをすべて表示します。
- 必要な新規オプションのリストを作成します。
- ライセンス番号をメモします。

| 情報          | 説明                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [オプション]     | このフィールドには、プリンタに関する使用可能なすべてのライセンスが表示されます。                                                                                                                              |
| [都道府県]      | このフィールドには、次のライセンス状態のいずれかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [権限あり]。機能を使用する権限があります。</li> <li>• [権限なし]。機能を使用する権限がありません。該当する機能についてライセンスを取得できます。</li> </ul> |
| [ライセンスの種類]  | このフィールドには、次のライセンスの種類のいずれかが表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [再販売]。</li> <li>• 再販禁止。</li> </ul>                                                         |
| [有効期限 (日数)] | このフィールドには、ライセンスが有効な残り日数が表示されます。                                                                                                                                       |
| [ライセンス番号]   | このフィールドには、ライセンス番号が表示されます。                                                                                                                                             |

## 現在アクティブなライセンスの保存

### はじめに

すべてのアクティブなライセンスを 1 つのファイルに保存できます。

### 使用する場合

ライセンス アクティベーション ジョブを開始する前に、または現在のライセンスの状態を保存する際に、現在アクティブなライセンスを保存します。

### 手順

1. [サポート] - [ライセンス] タブを開きます。
2. [保存] ボタンをクリックします。  
zip ファイルがダウンロードされます。
3. ワークステーション上のディレクトリを選択して、zip ファイルを保存します。
4. 新しいファイル名を入力し、「[保存]」をクリックして現在アクティブなライセンスのバックアップを作成します。

# 新しいライセンス ファイルの取得

## はじめに

Canon アプリケーションとオプション機能は、権限のないユーザが使用できないよう保護されています。様々なオプションを有効にするには、ライセンスをアクティベートする必要があります。新しいライセンスをご希望の場合は、お近くの代理店に正しい情報を伝えいただく必要があります。

## 手順

1. [サポート] - [ライセンス] タブを開いて、ライセンス情報ページを表示します。
2. 持っているライセンスと持っていないライセンスを表示します。希望するライセンスに記載された [オプション] 情報およびライセンス番号をメモしてください。
3. 「[ホスト ID]」をクリックして、下側のホスト ID 情報をメモします。
4. お近くの代理店にライセンス情報とホスト ID を送信します。
5. 代理店からライセンス ファイルを受け取ったら、ファイルをネットワーク上に保存します。

## 結果

新しいライセンス ファイルを保存したら、ライセンスをアクティベートできます。 詳細については、[新しいライセンスをアクティベート \(262 ページ\)](#) を参照してください。

# 新しいライセンスをアクティベート

## はじめに

「WebTools Express」にある「[ライセンス]」タブで新しいライセンス ファイルをアクティベートできます。



### メモ

- 新しいライセンス ファイルを起動する前に、現在起動されているライセンス ファイルのライセンス 情報をバックアップ ファイルに保存することをお勧めします。 「[保存]」 ボタンを使用して、現在 のライセンス ファイル情報を保存します。
- ライセンスを起動するには、ライセンス ファイルのアップロード後、システムを再起動する必要があります。

## 手順

- [サポート] - [ライセンス] タブを開いて、ライセンス情報ページを表示します。
- [起動] をクリックしてブラウザ ウィンドウを開き、ネットワーク上のライセンス ファイルを検索します。
- ネットワークを参照し、ライセンス ファイルを選択します。
- 「[次へ]」をクリックして手順を確認し、再び「[次へ]」をクリックします。
- 使用許諾契約が表示されたら一番下までスクロールして、「[同意する]」の前のチェックボックスをチェックします。



### メモ

使用許諾契約のボックスにチェックマークを付けない場合、ライセンスはインストールされません。

- 「[次へ]」をクリックします。
- 「[OK]」をクリックして、ライセンス ファイルの起動を開始します。処理が完了すると、メッセージが表示されます。
- システムを再起動して、変更を有効にします。

## 結果

- 有効期限切れのライセンスを更新すると、新しいライセンス ファイルで古いライセンス ファイルが上書きされます。
- 新しいライセンスをアップロードすると、概要に表示されるライセンスの状態が [権限なし] から [権限あり] に変化します。

# 第7章

## アカウント管理

# Account Center の概要

## はじめに

Account Center を使用して、デバイスのプリント ジョブ、コピー ジョブ、およびスキャン ジョブのアカウント情報を管理します。



### メモ

このアプリケーションについては、ユーザー ガイドと Readme が別冊で提供されます。 "<http://downloads.cpp.canon>" をご覧になり、プリンタを選択して、リストから文書を検索してください。

## 定義

Account Center はソフトウェア モジュールを含みます。

- Account Console.

Océ Account Console はサーバーとして機能する PC で実行します。Océ Account Console アプリケーションへのアクセスはパスワードによって保護され、権限のある担当者のみに限定されます。

管理者は、Océ Account Console を使用して、アカウント情報ダイアログを作成します。管理者は、WebTools Express、操作パネルおよびその他のアプリケーション向けにアカウント情報ダイアログを発行します。

ブックキーパーは Océ Account Console を使用して、ログ データを取得およびエクスポートします。ブックキーパーはアカウント目的でログ データを使用します。

## Account Center におけるユーザーの役割とタスク

| ユーザー       | タスク                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 管理者     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• アカウント ダイアログを作成、管理および削除します。</li> <li>• WebTools Express および操作パネル向けにアカウント情報ダイアログを発行します。</li> </ul>                       |
| 2) ユーザー    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WebTools Express のダイアログを使用して、プリント ジョブ、コピー ジョブおよびスキャン ジョブのアカウント情報を入力します。</li> </ul>                                     |
| 3) ブックキーパー | <ul style="list-style-type: none"> <li>• デバイスの内蔵コントローラに格納されているプリント ジョブ、コピー ジョブおよびスキャン ジョブのアカウント情報を取得および使用します。ログ データは、アカウント レポートおよびインボイスの入力として使用されます。</li> </ul> |

# Océ Account Console®

## Océ Account Consoleについて

### 定義

Océ Account Console は、管理者のワークステーションにインストールされます。

### 目的

Océ Account Console には次の機能があります。

- ・アカウント情報ダイアログの管理、プレビュー、発行
- ・ログファイルの取得とエクスポート
- ・デバイスの管理



### メモ

このアプリケーションについては、ユーザー マニュアルが別冊で提供されます。

### 図



## Océ Account Console の概要

### Océ Account Console の主な部分

管理者は、Océ Account Console を使用して多数のメンテナンスおよび構成タスクを実行します。

次の表では、Océ Account Console の主な機能エリアについて説明します。

Océ Account Console の主な部分

| 部品         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ダイアログ] タブ | <p>[フィールド] セクション</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アカウント ダイアログを作成します。アカウント ダイアログは、多数のアカウント フィールドで構成されます。</li> <li>アカウント ダイアログを保存します。アカウント ダイアログは、参照、バックアップまたはアップロード用に .xml で保存されます。</li> <li>アカウント ダイアログをロードします。アカウント ダイアログは、使用を目的としてアップロードすることができます。</li> <li>アカウント ダイアログを削除します。この操作は元に戻せませんので注意してください。</li> <li>アカウント ダイアログを編集します。アカウント フィールドの種類を変更することができます。</li> <li>リストのアカウント フィールドの順序を変更します。</li> <li>アカウント ダイアログのプレビューを作成して、妥当性をテストします。</li> <li>アカウント ダイアログを発行します。アカウント ダイアログを外部アプリケーションおよびデバイスで使用できるようにします。</li> </ul> <p>[値] セクション</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>各アカウント フィールドの値を作成します。</li> <li>CSV ファイルを使用して値をインポートします。</li> <li>各アカウント フィールドの値を追加します。アカウント フィールドに既存の値を追加します。</li> <li>各アカウント フィールドの値を削除します。この操作は元に戻せませんので注意してください。</li> <li>選択したアカウント フィールドの値を編集します。</li> <li>リストで選択した値を上下に移動します。</li> <li>[ソート (昇順)]。このオプションを使用して、リストを昇順にソートします。</li> <li>[ソート (降順)]。このオプションを使用して、リストを降順にソートします。</li> </ul> |

| 部品               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [デバイス] タブ        | <p>[デバイス] セクション</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[作成...]。このオプションを使用して、新しいデバイスを作成します。</li> <li>[削除]。このオプションを使用して、デバイスを削除します。デバイスのログデータも削除されます。この操作は元に戻せませんので注意してください。</li> <li>[編集...]。このオプションを使用して、デバイスの値を変更します。</li> <li>[ログデータの削除]。このオプションを使用して、デバイスのログデータを削除します。</li> </ul> <p>[タスク] セクション</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「データベースの圧縮」。このオプションを使用して、データベースをクリーンアップします。</li> <li>[起動]。このオプションを使用して、ダイアログを実行または更新するか、ログデータを取得します。</li> <li>[編集...]。このオプションを使用して、ダイアログ更新およびログデータ取得の条件を変更します。</li> </ul> |
| [フィルタのエクスポート] タブ | <p>[概要] セクション</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[作成...]。このオプションを使用して、新しいフィルタを定義します。</li> <li>[削除]。エクスポート フィルタを削除します。</li> <li>[編集...]。フィルタ定義を変更します。</li> <li>[コピー...]。フィルタ設定を複製し、別のエクスポート フィルタを作成します。</li> <li>[実行...]。必要なフィルタを選択し、ログデータのエクスポートを開始します。</li> </ul> <p>「統計」セクション</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[作成...]。Océ Account Console 内のすべてのデータの統計概要(統計エクスポート)を作成します。</li> <li>[削除]。統計エクスポートを削除します。</li> <li>[編集...]。統計エクスポートを作成するフィールドを選択します。</li> <li>[実行...]。統計エクスポートの作成を開始します。</li> </ul>       |
| [ライセンス] 画面       | <p>「ライセンス」画面では、次の操作を実行することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>有効なライセンスファイルの受信に必要なホスト ID の決定。</li> <li>ライセンスファイルを選択し、有効にします。</li> <li>ライセンスファイルのバックアップを作成する。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [管理] 画面          | <p>「管理者」画面では、次の操作を実行することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>パスワードの変更。</li> <li>他のアプリケーションから受信したデータの発行。</li> <li>Océ Account Console のその他の設定の指定。</li> <li>地域設定の指定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>-アプリケーション言語</li> <li>-計測単位(小数点、メートル法またはヤード・ポンド法の値)</li> <li>-プリントエリアの計測単位(小数点、メートル法またはヤード・ポンド法の値)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                              |

# WebTools Express でのアカウント管理の有効化

## Introduction

アカウント管理を有効にするために、WebTools Express で値を定義できます。

## 定義

アカウント情報要件は管理者によって定義および管理されます。

## 「ログおよびアカウント」設定を指定するには

[プリファレンス] - [システムのデフォルト] タブを開き、[ジョブ管理] で [プリント ジョブについてアカウント情報の入力を必須にする] または [コピーおよびスキャン ジョブについてアカウント情報の入力を必須にする] を有効にします。次に、[アカウンティング ログ] でアカウントの設定を定義します。

| 設定                                                                     | 値                                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [プリント ジョブについてアカウント情報の入力を必須にする]<br>[コピーおよびスキャン ジョブについてアカウント情報の入力を必須にする] | [はい]                                  | [はい] になると、有効なアカウント データを持つジョブのみがプリント可能になるか、あるいは有効なアカウント データを持つコピー ジョブとスキャン ジョブのみが作成可能になります。<br>すべてのプリント ジョブが Smart Inbox に送られます。<br>Publisher Express を使用してプリント ジョブを送信する場合、「新規ジョブの作成」ウィンドウに必要なアカウント データを入力する必要があります。<br>ユーザパネルからコピーまたはスキャンする場合、あるいは USB キーからジョブをプリントする場合、ユーザパネルで必要なアカウンティング情報を入力する必要があります。アカウント データ フィールドは操作パネルに表示されます。 |
|                                                                        | [いいえ]                                 | アカウント データは必要ありません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [ログ ファイルのフォーマット]                                                       | [ASCII (7 ビット)]<br>[Unicode (UTF-16)] | アカウント ログ データのエクスポート ファイル用のファイル フォーマットを定義します。このファイルは、アカウント管理のために Océ Account Console アプリケーションによって取得されます。                                                                                                                                                                                                                                |
| [ログ データ フィールド分離記号]                                                     | [コンマ]<br>[セミコロン]<br>[タブ]              | ログ ファイルで使用するフィールド区切りを定義します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [ログ ファイルを保持する日数]                                                       | 数値                                    | 日数として 1 ~ 99 の値を入力します                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [アカウント ダイアログのアップロード: ホスト]                                              | [任意のホストから]<br>[单一ホストから]               | いずれかのホストまたは単一のホストのみからアカウンティング ダイアログ更新を受け取った場合に定義します。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [アカウント ダイアログのアップロード: 単一ホスト]                                            | ホスト名                                  | アカウント ダイアログのアップロード元のホスト名または IP アドレス。[アカウント ダイアログのアップロード: ホスト] に [单一ホストから] の値がある場合にのみ有効。                                                                                                                                                                                                                                                |

## アカウント データがありません

必要なアカウント データがない場合、Smart Inbox 内のジョブの前に  アイコンが表示されます。アカウント データを入力するには、ジョブを選択して [編集] をクリックします。

## アカウント ワークフロー

### はじめに

管理者が設定を指定した後、アカウントをワークフローに統合することができます。

### 手順

1. アカウント ダイアログを定義して発行します。
2. PlotWave 3000/3500 を Océ Account Console 内のデバイスに追加して、タスクを設定します。  
 メモ  
プリンタのスイッチを入れたときに、「ログ データ取得」のタスクを毎日実行するように設定します。
3. PlotWave 3000/3500 のタスク更新ダイアログを実行して、プリンタにダイアログを供給します。
4. WebTools Express でアカウントを有効にします。

### 結果

ドライバ、Publisher Express または Publisher Select 経由でプリントする場合は、プリントする前にアカウンティング情報を提供する必要があります。

USB からコピー、スキャン、またはプリントする場合、ジョブを開始する前にユーザ パネルからアカウンティング情報を提供する必要があります。

## プリンタでのワークフロー

### 手順

1. コピー、スキャンおよびプリントのジョブを作成します。
2. グリーン ボタンを押して、ジョブを開始します。  
ダイアログが表示され、必要なアカウント情報の入力が求められます。  
ユーザーが情報を入力しないと、ジョブを完了できません。

# 第8章

## 問題の解決

## ジョブに関する問題を解決するには

### 手順

1. ジョブに問題がある場合、WebTools Express のジョブ キューの緑のバーが赤に変わります。WebTools Express のシステム モニタ セクションにメッセージが表示されます: [ユーザーによる操作が必要です]。問題が発生し、キューにアクティブなジョブとして止まっているジョブは、太字のフォントで表示されます。
2. 操作パネルに、問題に関する詳細な情報が表示されます。この情報を利用して問題を解決できます。



#### メモ

紙詰まりが頻繁に発生する場合は、次のことを確認します。

- 用紙が適切に取り付けられていること
- 正しい用紙の種類を使用していること 詳細については、「[用紙 \(243 ページ\)](#)」を参照してください。
- 用紙搬送路から用紙を完全に取り除いたこと



#### メモ

解決不能なエラーが発生した場合は、操作パネルに表示されるエラー コードをメモするなどして、ヘルプデスクにお問い合わせください。

# スキャナで原稿の詰まりを解消するには

## はじめに

スキャナで原稿の詰まりが発生した場合は、[スキャナ原稿詰まり] というメッセージが操作パネルに表示されます。スキャナから原稿を取り除く必要があります。操作パネル上のウィザードの指示に従い、詰まりを取り除きます。

原稿の詰まりが頻繁に発生する場合は、次の点を確認します。

- ・ 使用原稿の種類がスキャナに適切であるかどうか
- ・ 挿入する前に原稿がダメージを受けていないかどうか。

## 手順

1. 両手を使用して左右のスキャナ オープン レバーを押し上げ、スキャナ上部カバーを完全に開きます。ロック メカニズムが作動し、スキャナ上部カバーは開いたまま閉じません。



2. 原稿を取り除きます。  
スキャナまたは前面の原稿排紙から原稿を引き出します。
3. 両手を使用して、スキャナ上部カバーをゆっくりと押し下げて閉じます。



**メモ**  
左右のスキャナ オープン レバーが所定の位置でロックされたことを確認します。

4. 原稿を平らに伸ばして挿入します。

## ヒーター セクションの紙詰まりを取り除く

### はじめに

ヒーター セクションで紙詰まりが発生した場合は、取り扱いに注意する必要があります。




#### 重要

通常、ヒューヤーを閉じたままにしておく必要があります。このセクションを開けるのは、詰まった用紙を取り除く場合だけです。

### 手順

1. ヒーターの温度が下がるまで、しばらく待ちます。
2. 紙詰まり除去ハンドルを使用して上側背面カバーを開きます。



3. ヒューザー セクションに詰まった用紙があれば取り除きます。
4. 紙詰まり除去ハンドルの緑色のノブを押して、上側背面カバーを閉じます。



メモ

上側背面カバーを適切に閉じていることを確認します。クリック音が聞こえたことを確認します。


# 用紙バイパス セクションの紙詰まりを取り除く

## はじめに


用紙バイパス セクションに紙詰まりが発生する場合は、ヘルプ ウィザードの指示に従い、以下の手順を実行してください。


## 手順

1. 「[下側前面カバー]」を開きます。



2. 左右のハンドルを押して、[用紙バイパス] を押し下げます。






3. 詰まった用紙を取り除きます。



#### メモ

用紙を簡単に取り除くことができない場合は、詰まった用紙を取り除きやすいように、紙詰まり除去ハンドルを使用して上側背面カバーを開きます。詳細については、[ヒーター セクションの紙詰まりを取り除く \(274 ページ\)](#) を参照してください。

4. 用紙バイパスを引き上げます。



5. 下部フロント カバーを閉じます。


## ロールフィードセクションの紙詰まりを取り除くには

### はじめに

ロールフィードセクションに紙詰まりが発生する場合は、ヘルプ ウィザードの指示に従い、以下の手順を実行してください。

### 手順

- 用紙引き出しを強く引っ張って開きます。



- 搬送経路から、詰まっている用紙を取り除きます。必要に応じて、用紙を引っ張って巻き戻します。
- 必要に応じてロール紙を再取り付けし、[クリーンカットボタン] を押してロール紙の先端をクリーンカットします。
- 用紙引き出しを開じます。

# イベント メッセージ

## はじめに

プリント ジョブに関連するエラーについてのフィードバックは、イベント リストに表示されます。

WebTools Express でジョブ タブの右上角の [イベントの表示] をクリックすると、イベント リストを開くことができます。

## 手順

| イベント メッセージ                                                        | トラブルシューティング                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [受信の問題 (プロトコル エラー、接続の不具合、フルであるスプール) が原因で、部分的にプリント済みのジョブが中止されました]  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Job Ticket の構造およびキーワードを確認します。</li> <li>操作パネルに [ジョブ メモリが一杯です] メッセージが表示された場合、システムからいくつかのジョブを削除します。</li> <li>プリンタがネットワークにアクセスできることを確認します。</li> </ul>                                                                                   |
| [受信の問題 (プロトコル エラー、接続の不具合、フルであるスプール) が原因で、ジョブが中止され、何もプリントされませんでした] | <ul style="list-style-type: none"> <li>Job Ticket の構造およびキーワードを確認します。</li> <li>操作パネルに [ジョブ メモリが一杯です] メッセージが表示された場合、システムからいくつかのジョブを削除します。</li> <li>プリンタがネットワークにアクセスできることを確認します。</li> </ul>                                                                                   |
| [ドキュメントをプリントできませんでした。特定の TIFF/CALS モードはサポートされません]                 | <p>ドキュメント タイプがプリンタによってサポートされていません (タイプ 2 の CALS ファイルなど)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>新しいファイルを生成します。</li> </ul>                                                                                                                                              |
| [プリント ジョブの処理ができません (メモリーまたはディスク スペースの空きが不足)]                      | <p>ファイルが複雑で、プリンタにはその処理に十分なメモリがありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションから、Wide format Printer Driver for Microsoft® Windows® を使用してプリントを試行します。</li> <li>問題が解消されない場合は、サービス担当者に連絡してください。</li> </ul>                                                          |
| [ドキュメントに PS/PDF データがないか、無効です。正しくプリントされないページがあります]                 | <p>PostScript または PDF ファイルが破損しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>元のファイルを Adobe Reader からプリントするか、Wide format Printer Driver for Microsoft® Windows® を使用してアプリケーションから直接プリントを試します。</li> <li>ファイルの生成をもう一度試します。</li> <li>問題が解消されない場合は、サービス担当者に連絡してください。</li> </ul> |
| [PS/PDF の制限。正しくプリントされないページがあります]                                  | <p>PostScript または PDF ファイルが原因で、内部プリンタ エラーが発生しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションから、Wide format Printer Driver for Microsoft® Windows® を使用してプリントを試行します。</li> <li>問題が解消されない場合は、サービス担当者に連絡してください。</li> </ul>                                             |

| イベントメッセージ                                       | トラブルシューティング                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [PS/PDF リソースの問題 (メモリ、ディスク)、正しくプリントされないページがあります] | <p>PostScript または PDF ファイルが複雑で、プリンタにはその処理に十分なメモリがありません。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションから、Wide format Printer Driver for Microsoft® Windows® を使用してプリントを試行します。</li> <li>問題が解消されない場合は、サービス担当者に連絡してください。</li> </ul> |
| [PS/PDF リソースまたは言語の問題。正しくプリントされないページがあります]       | <p>PostScript または PDF ファイルが複雑すぎるか、破損しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーションから、Wide format Printer Driver for Microsoft® Windows® を使用してプリントを試行します。</li> <li>問題が解消されない場合は、サービス担当者に連絡してください。</li> </ul>              |
| [ドキュメントの処理中、ページが生成されませんでした]                     | <p>ファイルに、プリント不能なページが含まれています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ファイルのグラフィック コマンドが失われている可能性があり、ファイルが破損しています。</li> <li>シフト設定が、イメージが完全に用紙の外にはみ出す値に設定された可能性があります。</li> </ul>                                                     |
| [回復できないため、ジョブは削除されました (データが破損しているか不完全です)]       | <p>このメッセージは、電力障害の後にプリンタが再起動され、プリンタスプール内的一部のドキュメントが破損した場合に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>送信アプリケーションまたはスマート インボックスからジョブをリプリントします。</li> </ul>                                                                       |
| [プリンタ内でのソフトウェア クラッシュの原因となるため、ジョブは削除されました]       | <p>このメッセージは、電力障害の後にプリンタが再起動され、プリンタスプール内的一部のドキュメントがソフトウェア問題の原因となっている場合に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ファイルをもう一度生成します。</li> <li>問題が解消されない場合は、サービス担当者に連絡してください。</li> </ul>                                          |
| [用紙要求のタイムアウト後、キューからジョブが削除されました]                 | <p>用紙要求タイムアウトが経過し、[用紙要求タイムアウト後のアクション] が [ジョブを削除します] に設定されているため、ジョブがプリント キューから削除されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>送信アプリケーションまたはスマート インボックスからジョブをリプリントします。</li> </ul>                                                  |
| [必要な PS/PDF ライセンスが使用できないため、ジョブをプリントできません]       | <ul style="list-style-type: none"> <li>PostScript および PDF ファイルについては、ライセンスがインストールされているかどうかを確認します。</li> </ul>                                                                                                                          |
| [必要な PDL が無効なため、ジョブをプリントできません]                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>[設定] - [プリンタ設定] をクリックして、このページ記述言語のプリントを [有効] にします。</li> </ul>                                                                                                                                 |
| [ドキュメントが PDL でないか、PDL がサポートされていません]             | <p>送信されたジョブの形式をプリンタが認識するかどうかを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ジョブ サブミッタでファイルを送信します。</li> <li>アプリケーションから直接プリントします。</li> </ul>                                                                                        |
| [スキャン ジョブを外部の場所に配信できません。ジョブが削除されています。]          | <ul style="list-style-type: none"> <li>外部の場所からの資格情報、ユーザ名、およびパスワードを確認します。</li> <li>外部の場所の設定ウィンドウでチェック機能を使用します。</li> <li>外部の場所のその他の設定をすべて確認します。</li> </ul>                                                                             |

| イベント メッセージ                                                                                      | トラブルシューティング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [スキャンされた原稿からファイルを生成することはできません。出力ファイルの解像度を下げてスキャンを再度実施してください。それでもエラーが発生する場合は、原稿が長すぎないか確認してください。] | <ul style="list-style-type: none"> <li>出力ファイルの解像度を下げます。</li> <li>ファイル タイプを変更します。</li> <li>元のサイズが長すぎる場合は縮小します。</li> <li>スキャン解像度と圧縮を確認します。</li> <li>複数ページのドキュメントの場合:複数のスキャン済みファイルに分割します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [ジョブのアカウンティング データが無効です。ジョブは印刷されていません。]                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>送信アプリケーションでアカウンティング データを修正し、Smart Inbox からジョブをリプリントします。</li> <li>アカウンティング パラメータがジョブの送信ツールまたはドライバで正しく同期されているかどうかを確認します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [プリント設定の競合: ドキュメントはファイルに埋め込まれた設定を使用して識別およびプリントされます]                                             | <p>Job Ticket を追加したアプリケーションからジョブが送信されましたが、すでにファイルに Job Ticket が含まれていました。送信アプリケーションで選択された設定は使用されません。代わりに、ファイルに埋め込まれた Job Ticket 設定を使用してジョブが識別およびプリントされます。ジョブは、元の名前でプリント キューおよびスマート インボックスに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ファイルに埋め込まれた設定にスマート インボックス名が含まれている場合、ジョブはそのスマート インボックスに保持されます。</li> <li>ファイルに埋め込まれた設定に Smart Inbox 名が含まれていない場合、ジョブは、[システムのデフォルト] - [ジョブ管理] で定義されたデフォルトの Smart Inbox に保持されます。</li> <li>ファイルに埋め込まれた元の設定を使用しない場合、Publisher Select を使用してジョブをプリントします。</li> </ul> |

## デモ プリントの作成

### 使用する場合

デモ プリントを使用して、プリンタが正常に動作しているかどうか確認することができます。

### 手順

1. 操作パネルでシステム メニュー サムネイルをタップします。 ウィンドウが開きます。
2. 右側のリストで、「[プリントのテスト]」を選択します。 ウィザードが開きます。
3. [デモプリント] を選択します。
4. 「OK」をタップします。

# テスト プリントの作成

## 使用する場合

ヘルプデスクのリクエストに従って、特定のロールからテスト プリントを作成します。 テスト プリントは、品質問題を解決するのに役立つ情報を提供します。

## 手順

1. 操作パネルでシステム メニュー サムネイルをタップします。 ウィンドウが開きます。
2. 右側のリストで、「[プリントのテスト]」を選択します。 ウィザードが開きます。
3. プリントに使用するロールを選択します。
4. 「OK」をタップします。

## プリント濃度チャートをプリントする

### 使用する場合

プリント濃度チャートをプリントし、プリント濃度オフセットを調整することによりプリンタでのトナー使用量を調整することができます。負の値ではトナー使用量が減少し、正の値ではトナー使用量が増加します。




#### メモ

この操作はキー オペレータのみが実行できます。

### 手順

1. システム メニュー サムネイルをタップします。 ウィンドウが開きます。
2. 右側のリストで、「[プリント濃度]」を選択します。 ウィザードが開きます。



3. 「OK」をタップしてチャートをプリントします。
4. チャートがプリントされたら、そのチャートを使用してウィザードで濃度値を設定します。

# 漏電ブレーカーの確認

## はじめに

漏電プロテクターは、システムの加熱エレメント回路内の漏電に対する保護として使用されます。


漏電は、落雷の後に発生する可能性がありますが、永続的な短絡でも発生する可能性があります。

プリンタの電源がオンの状態で、印刷を行っていない時、漏電ブレーカーの確認をることができます。

## 手順

1. 上段用紙引き出しを開けます。

プリンタ内部の背面部を確認できるように、引き出しが完全に引き出されていることを確認してください。背面パネルの右側に、回路遮断器のスイッチを確認できます。



2. 漏電プロテクターの T ボタンを押して、機能のチェックをします。
3. 漏電プロテクターがオフの位置にある場合、スイッチがオンになります。このようにならない場合、またはプリンタが機能しない場合は、サービスセンターへご連絡ください。



# 第9章

## サポート

# カウンタ履歴

## はじめに

[サポート] - [カウンタ履歴] タブを参照して、プリントされたジョブごとに使用された消耗品の概要を表示します。

以下の表に、必要な情報をソート、グループ化、保存またはプリントするためにカウンタ履歴でアクセス可能な様々な機能の概要を示します。

## 手順

| 機能                                               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [カウンタ履歴]                                         | カウンタ履歴リストのヘッダで、ドロップダウンリストを使って期間(日数または週数)を選択できます。<br>カウンタ履歴リストは、選択された期間中にプリントされたジョブについての情報を表示します。                                                                                                                                                                                                     |
| [ジョブ名]、[ジョブ所有者]、[Smart Inbox] または [プリント時間] でのソート | カウンタ履歴リストをソートする場合、次のカウンタ履歴リストの列のヘッダーをクリックできます([ジョブ名]、[ジョブ所有者]、[Smart Inbox]、[プリント時間])。この方法で、必要に応じてリストをソートできます。                                                                                                                                                                                       |
| [リスト表示] または [グループ表示]                             | プリントされたすべてのジョブを表示する場合、カウンタ履歴リストの一番下で [リスト表示] を選択します。<br>ソート基準に基づいたグループのみを表示する場合、カウンタ履歴リストの一番下で [グループ表示] を選択します。<br>たとえば、[ジョブ所有者] 列でカウンタ履歴リストをソートして [グループ表示] をクリックすると、カウンタ履歴リストには、選択した期間にプリンタにプリントジョブを送信したすべてのジョブ所有者のリストが表示されます。<br>[ジョブ所有者] グループを展開すると、選択した期間に [ジョブ所有者] によって送信されたすべてのジョブのリストが表示されます。 |
| [集計情報の表示]                                        | ジョブカウンタ情報が含まれた全概要が必要な場合、カウンタ履歴リストの右上角で [集計情報の表示] を選択します。<br>グループ内のすべてのジョブについて、カウンタ情報を表示するグループ名をクリックします。<br>選択されたジョブについて、カウンタ情報を表示するジョブ名をクリックします。                                                                                                                                                     |
| [すべて保存]                                          | リストに含まれるすべてのジョブについて、カウンタ履歴を保存する場合、カウンタ履歴リストの右上角にある [すべて保存] を選択します。<br>カウンタデータを [XML ファイル] または [CSV ファイル] として保存することができます。                                                                                                                                                                             |
| [すべてプリント]                                        | リストに含まれるすべてのジョブについて、カウンタ履歴をプリントする場合、カウンタ履歴リストの右上角にある [すべてプリント] を選択します。                                                                                                                                                                                                                               |

# エラーの場合の設定

## はじめに

プリント ジョブで問題が発生した場合、いくつか役に立つ設定があります。

## 手順

- [プリファレンス] - [システムのデフォルト] タブを開きます。
- [エラーが発生した場合] では、以下の設定を指定できます。

| 設定                               | 値    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [次回起動時にシステムをクリア]                 | [はい] | プリンタでキュー内のジョブを処理できない場合は、この設定を有効にします。システムを再起動すると、自動的にシステムからすべてのジョブが削除されます。次に、この設定を無効にして、もう一度システムを再起動します。                                                                                                                                                                                        |
| [受信ジョブデータをサービス用に保存]              | [はい] | この設定が有効の場合、システムによって、すべての受信ジョブのデータが保存されます。[サポート] - [メンテナンス] のデータをダウンロードし、[ジョブデータのダウンロード]をクリックします。問題が発生した場合やメンテナンスを目的として、サービス担当者がジョブデータにアクセスできます。                                                                                                                                                |
| [WebTools Express のジョブイベント通知を表示] | [はい] | <p>この設定が有効の場合、システムによって、プリント ジョブに関連する注意メッセージが、WebTools Express のキュー表示に表示されます。</p> <p> メモ</p> <p>注意メッセージをクリックすると、使用している Web ブラウザのキュー表示からメッセージが削除されます。<br/>別の Web ブラウザの注意メッセージは、ユーザーがクリックするまで表示されたままになります。</p> |

- 設定を指定したら、「OK」をクリックします。

## 監査ログ

### 定義

システム管理者として、システムのすべてのセキュリティ関連イベントの監査を含む CSV (カンマ区切り) ファイルをダウンロードできます。

[監査イベントのダウンロード] および [監査イベントのクリア] にあります。

システム管理者としてログインし[監査ログ]タブの[セキュリティ]を選択します。

[監査イベントのダウンロード]ボタンをクリックし、監査イベントを含む CSV (カンマ区切り) ファイルをダウンロードします。

[監査イベントのクリア] をクリックし、システムに保存されたイベントのリストをクリアします。

# リモート サービス: プロキシの設定

## はじめに

WebTools Express は、プリンタからサービス組織へ、またはサービス組織からプリンタへリモート サービスを提供します。

これらの設定は、[サポート] - [リモート サービス] タブで編集できます。

リモート サービスには次の機能があります。

- プロキシ サーバーを経由して、プリンタとサービス組織との間に安全なインターネット接続を構成します。
- プリンタとサービス組織間の接続を確認します。
- サービス組織からプリンタへのリモート アシスタンスを許可します。

## プロキシの設定

### 手順

1. [サポート] - [リモート サービス] タブを開き、[プロキシを設定する] をクリックします。
2. 「Proxy server (プロキシ サーバー)」のセットアップ:
  - 「自動プロキシ検出」: すべてのプロキシ設定を認識していない場合、この設定を選択します。この設定を選択して、システムにプロキシを自動的に検出させることができます。
  - プロキシ設定を認識していて、自分自身でプロキシを有効にする場合、この設定を選択します。 [プロキシ ホスト名] および [プロキシ ポート] を入力する必要があります。
  - プロキシ サーバーの完全修飾ホスト名を入力します
  - プロキシのポートを入力します。
3. 認証の設定:
  - 認証が必要な場合、この設定を選択します。
  - 認証用のユーザー名を入力します。
  - 認証用のパスワードを入力します。
  - 認証用のドメインを入力します。
4. 「OK」をクリックして、プロキシ構成を終了します。

## リモート サービス: 接続の確認

プロキシの構成後、プリンタとサービス組織の間で接続をテストすることができます。

### 手順

1. [サポート] - [リモート サービス] タブを開き、[接続を確認する] をクリックします。
2. メッセージには、回答が 30 秒以内に表示されます。適切に構成されている場合、メッセージには[システムがリモート サービスに接続されています。] が表示されます。
3. システムからデータをサービス組織に送信できるようになりました。たとえば、Meter Manager、または [リモート サービス] 情報。



#### メモ

- メーター読み取り値のオンライン表示および承認、または Web からのサービス コール エントリについては、当社の Web サイトをご覧ください。Web サイトでは、アカウント (『マイ アカウント』) を作成して、両方のサービスに対するアクセスを要求できます。
- システム モニタでは、接続のステータスに関するフィードバックおよびツールチップ情報を取得できます。

## リモート サービス: リモート アシスタンスの許可

必要なすべての設定が指定済みであり、サービス組織によるリモートでのプリンタへのアクセスを許可する場合、リモート アシスタンスを有効にすることができます。

### 手順

1. [サポート] - [リモート サービス] タブを開き、[リモート アシスタンスを許可する] をクリックします。
2. メッセージには、接続が確立されているかどうかが表示されます。正しく構成されると、メッセージ「システムへのリモート アシスタンスが有効になっており、現在、接続を受け入れています」および 2 つの矢印が表示されます。

サービス組織との接続が確立されると、リモート サービス オペレータ (サービス技術者) はシステムを操作して、リモートから支援を提供することができます。



#### メモ

- ポイントツーポイント接続を介したリモート アシスタンス セッションが確立されてからは、お客様の現場にある他のシステムではなく、この特定のシステムのみにアクセスすることができます。
- サービス組織との接続を終了する場合は、[リモート アシスタンスを停止する] をクリックします。この方法によって、お客様は常にコントロールを維持することができます。

## リモート サービス: ログ ファイルのダウンロード

すべての Remote Service ログ ファイルにアクセスする場合、これらをダウンロードすることができます。

### 手順

1. [サポート] - [リモート サービス] タブを開きます。
2. 右上隅の [ログ ファイルをダウンロードする] をクリックします。  
システムによって、テキスト形式の技術および監査ログ ファイルを含む zip ファイルが作成されます。  
zip ファイルはローカルに保存できます。

## 製品のダウンロードとサポート

### ダウンロード

ユーザー マニュアル、プリンタ ドライバ (プリンタ用) およびその他のリソースは、予告なしに変更されることがあります。最新の情報については、以下からダウンロードすることをお勧めします。

["http://downloads.cpp.canon"](http://downloads.cpp.canon)

製品をご使用になる前に、ご使用の製品に関する最新の安全情報を必ずダウンロードしてください。「安全ガイド」のマニュアルにあるすべての安全に関する情報を必ず読み、理解したことを確認してください。

### サポート

サポート情報については、お近くの Canon 代理店にお問い合わせください。

サポートの問い合わせ先については、以下を参照してください。

["http://www.canon.com/support/"](http://www.canon.com/support/)

Canon のサポート ページから、Canon プリンタのプリンタ ドライバ、ドライバに関連するユーザー マニュアルおよびその他のリソースをダウンロードしてください。







**Canon Inc.**

[canon.com](http://canon.com)

**Canon U.S.A., Inc.**

[usa.canon.com](http://usa.canon.com)

**Canon Canada Inc.**

[canon.ca](http://canon.ca)

**Canon Europe Ltd**

[canon-europe.com](http://canon-europe.com)

**Canon Latin America Inc.**

[cla.canon.com](http://cla.canon.com)

**Canon Production Printing Australia Pty. Ltd.**

[anz.cpp.canon](http://anz.cpp.canon)

**Canon China Co., Ltd.**

[canon.com.cn](http://canon.com.cn)

**Canon Singapore Pte. Ltd.**

[sg.canon](http://sg.canon)

**Canon Hongkong Co., Ltd.**

[hk.canon](http://hk.canon)