

## SCSI 接続スキャナのドライバインストール方法

以下の操作手順は、CanoScanFB620S を Windows Millennium Edition で動作している PC に接続する為に、ScanGearCS-S5.5.3 をインストールする方法をご説明しています。他のモデルをご使用の場合についても基本的操作は同様ですが、ファイルの名称が異なります。

### 【バージョンアップの際の注意点】

新しく ScanGear をインストールする際は、必ず以前のバージョンのドライバをアンインストールしてください。

万一上書きインストールをしてしまった場合には、いったんドライバをアンインストールして、再度インストールを行なって下さい。


### インストール手順

#### (1) ドライバインストールの準備

ダウンロードした SGCS553.EXE をダブルクリックします。



(画面 1)



(画面 2)

画面 2 が表示されます。ドライバファイルを解凍/保存したい場所を指定します。デフォルトはダウンロードしたファイルが保存されているフォルダになります。解凍が終了すると、Disk1 フォルダが作成されます。



(画面 3)

**注意：すでに以前のドライバをインストールされた方は、このまま次頁の作業を行って下さい。  
また、初めてインストールされる方は、「(2)ドライバのインストール」へお進み下さい。**

次に以前の認識情報を削除します。「マイコンピュータ」-「コントロールパネル」-「システム」をクリックし、「デバイスマネージャ」タブをクリックします。



(画面4)




(画面5)

その他のデバイスが Canon Scanners という表示 (画面4、5) があります。その中のスキャナのアイコンをクリックし、「削除」ボタンをクリックします。確認のメッセージが表示されますので、OK ボタンをクリックします。


Canon Scanners と認識されていた場合、以下のファイルも削除します。

起動ドライブの Windows¥Inf¥Other フォルダ内 Canon Inc.CANOSCAN.INF ファイルもしくは、別頁の「ドライバの削除」にある ".inf,, ファイルがあれば削除します。



(画面6)

また、以前のドライバは「コントロールパネル」 - 「アプリケーションの追加と削除」もしくは、別頁にある「ドライバの削除」を確認・操作し、削除を実行します。




(画面 7)

ここまでで、新しいドライバをインストールする準備ができました。

## (2) ドライバのインストール


スキャナが接続された状態で PC を起動します。

PC が起動すると、新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されます。「ドライバの場所を指定する」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックします。



(画面 8)

「検索場所の指定」にチェックを入れ、「参照」ボタンをクリックし、先程保存した解凍ファイルを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。




(画面 9)

ファイルが見つかったら、「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました。」と表示されます。その場合は「次へ」ボタンをクリックします。この表示にならない場合、「戻る」ボタンをクリックし、ファイルの検索場所が正しいかを確認します。



(画面 10)

ファイルのコピーが始まり、ドライバがインストールされます。



(画面 11)


ファイルのコピーが正常に終了すると、「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」と表示されます。




(画面 1 2)

「完了」ボタンをクリックすると、ドライバのインストールは終了です。

正常にインストールが完了したのであれば、「コントロールパネル」 - 「スキャナとカメラ」にアイコンが表示されます。また、デバイスマネージャにイメージングデバイスとして認識されます。



(画面 1 3)



(画面 1 4)

## ドライバの削除

ドライバを削除したい場合は、以下を行って下さい。

「コントロールパネル」 - 「スキャナとカメラ」のプロパティに表示されているご使用のスキャナを選択し、削除します。

起動ドライブの Windows¥Inf¥Other フォルダ内にある "Fb62susd.inf,, を削除します。このファイルは機種によって異なります。以下の表を確認して下さい。

CanoScan300/300DX	Cs300usd.inf
CanoScan600/600DX	Cs600usd.inf
CanoScanFB620S	Fb62susd.inf
CanoScanFB1200S	Fb1200s.inf

起動ドライブの Windows¥TWAIN\_32 フォルダ内に "Fb620s,, フォルダを削除します。